



SuperNova

Vergroter

Versie 12.0



Dolphin Computer Toegang

Auteursrecht ©1998-2010 Dolphin Computer Access Ltd.

Technology House
Blackpole Estate West
Worcester WR3 8TJ
Groot Brittannië
Tel: +44 (0) 1905 754577
Fax: +44 (0) 1905 754559

Alle Rechten Wereldwijd Voorbehouden.

Inhoud

1. <u>Het vinden van help</u>	7
1.1 Help vinden in de doos	7
1.1.1 Gebruik het referentie boekje	7
1.1.2 Gebruik de DAISY handleiding	7
1.2 Helpinformatie verkrijgen bij het gebruik van een applicatie	7
1.2.1 Verplaatsen binnen help onderwerpen	8
1.2.2 Tussen Help onderwerpen verplaatsen	8
1.2.3 Schakelen tussen de Help en uw applicatie	9
1.2.4 Persoonlijke notities toevoegen	9
1.3 Help verkrijgen via het SuperNova Regelpaneel	10
1.3.1 Gebruik van de Helpknop	10
1.3.2 Het Help menu gebruiken	10
1.4 Ondersteuning vragen voor SuperNova	11
1.4.1 Help vinden op de Dolphin website	11
1.4.2 Neem contact op met uw Dolphin Leverancier voor ondersteuning	11
1.4.3 Contact met Dolphin UK Product Ondersteuning	12
1.4.4 Contact met Dolphin Product Ondersteuning in de VS	12
1.4.5 Uw product versienummer en serienummer vinden	12
1.4.6 Meer product training verkrijgen	13
2. <u>Help en Hoe moet het voor SuperNova</u>	15
2.1 Installeren en Instellen	15
2.1.1 SuperNova installeren	15
2.1.2 Starten van SuperNova	17
2.1.3 SuperNova voor de eerste keer gebruiken	17
2.1.4 SuperNova Verlaten	17
2.2 Het Regelpaneel van SuperNova	18
2.2.1 Wat is het SuperNova regelpaneel?	18
2.2.2 Openen van het SuperNova regelpaneel	18
2.2.3 Openen van oproepmenu in SuperNova regelpaneel	18
2.2.4 Veranderen van de weergave van het regelpaneel	18
2.2.5 Sluiten van het regelpaneel van SuperNova	19
2.3 Vergroter	19
2.3.1 Vergroter aan of uitzetten	19
2.3.2 Vergroting veranderen	19
2.3.3 Vergroter soort veranderen	20
2.3.4 Grootte en positie van vergroot venster veranderen	21
2.3.5 Andere delen van het scherm bekijken	23

2.3.6 Een overzicht van vergroot venster positie	25
2.3.7 Statisch vergroot venster om informatie weer te geven ..	26
2.4 Schermkleuren, accentuering en muisaanwijzers	29
2.4.1 Wijzigen van de schermkleuren.....	29
2.4.2 Markeer de Focus	30
2.4.3 Grootte en kleur van de muisaanwijzer veranderen	31
2.5 Lichtkrant.....	32
2.5.1 De Lichtkrant starten	32
2.5.2 Tekst rollen in de Lichtkrant	33
2.5.3 Kleur, lettertype en items weergegeven in de Lichtkrant wijzigen	33
2.6 Doc Lezer	34
2.6.1 Doc Lezer opstarten.....	34
2.6.2 Het lezen regelen	34
2.6.3 Doc Lezer afsluiten	36
2.7 Startbalk.....	36
2.7.1 Een radiostation laten spelen	36
2.7.2 Een PodCast afspelen	36
2.7.3 Een RSS feed openen	37
2.7.4 Diensten organiseren	37
2.7.5 Andere diensten die in de Startbalk beschikbaar zijn	38
2.8 Instellingen bestanden	39
2.8.1 Toepassing instellingen maken	39
2.8.2 Situatie instellingen maken.....	40
2.8.3 Veranderen van Mapbestand	40
2.9 Sneltoets conflicten	42
2.9.1 Zet de SuperNova sneltoetsen uit	42
2.9.2 SuperNova de volgende toetsdruk laten negeren.....	42
2.9.3 Een SuperNova sneltoets wijzigen	42
2.10 Sneltoetsen.....	43
2.10.1 Acties	43
2.10.2 Vergroter	44
2.10.3 Vergroter Venster bijstellen	48
2.10.4 Lichtkrant	50
2.10.5 Item Zoeker.....	51
2.11 Netwerk SuperNova	52
2.11.1 Netwerk Installatie.....	52
2.11.2 Netwerkversie verwijderen	55
2.11.3 Opdrachtregel parameters	55
2.12 Referentie	56
2.12.1 Nieuwe Situatie Instellen dialoogvenster	56
2.12.2 Nieuwe Applicatie Instellen dialoogvenster	57
2.12.3 Nieuwe Map dialoogvenster	57
2.12.4 Nieuw Scriptmenu item	58
2.12.5 Situatie Instellingen Bewerken dialoogvenster	58
2.12.6 Applicatie Instellingen Bewerken dialoogvenster.....	59

2.12.7 Map Bewerken dialoogvenster	59
2.12.8 Script menu item Bewerken	60
2.12.9 Persoonlijk Kleurenschema Instellen dialoogvenster....	60
2.12.10 Beeld Accentuering Opties dialoogvenster.....	61
2.12.11 Muisaanwijzers dialoogvenster	63
2.12.12 Doc Lezer Instellingen dialoogvenster.....	65
2.12.13 Meerdere Monitors dialoogvenster	66
2.12.14 Beeld Geavanceerde opties dialoogvenster	69
2.12.15 Algemene Opstart Voorkeuren dialoogvenster	73
2.12.16 Algemene Update Instellingen dialoogvenster	73
2.12.17 Algemeen Regelpaneel dialoogvenster.....	74
2.12.18 Algemeen Toetsenbord dialoogvenster.....	75
2.12.19 Algemeen Sneltoetsen dialoogvenster	76
2.12.20 Algemene Geavanceerde Opties dialoogvenster	76
2.12.21 Item Zoeker dialoogvenster.....	77

HOOFDSTUK 1

Het vinden van help

1.1 Help vinden in de doos

1.1.1 Gebruik het referentie boekje

Er bevindt zich een referentie boekje voor snelle naslag in de doos die uw SuperNova software bevat. Dit boekje bevat informatie over het beginnen met SuperNova, inclusief de meest gebruikte sneltoetsen die u gebruikt bij deze software.

1.1.2 Gebruik de DAISY handleiding

De volledige handleiding is beschikbaar als DAISY Digitaal Gesproken Boek (DTB). U kunt dit vinden op een CD in de doos van het product. De CD kan worden afgespeeld op uw hardware DAISY speler, of op uw computer, met behulp van de bijgeleverde Dolphin EasyReader software die zich ook op de CD bevindt.

Een DAISY boek is een soort van Gesproken Boek die gesynchroniseerde tekst en spraak bevat. Bij gebruik van de meegeleverde EasyReader software kunt u door het boek bladeren, per zin, hoofdstuk of kop en daarbij uw eigen leeswijzers aanbrengen.

1.2 Helpinformatie verkrijgen bij het gebruik van een applicatie

SuperNova bevat tevens helpinformatie voor het gebruik van vele populaire applicaties.

Help bevat mede:

- Het zodanig instellen van de applicatie, dat het beste rendement wordt behaald.
- Het gebruik van alleen maar het toetsenbord om vele algemene taken uit te voeren.
- Een lijst met de meest gebruikte sneltoetsen.

Als SuperNova is gestart, kunt u binnen uw applicatie, de SuperNova helpinformatie oproepen. Wanneer het Helpmenu van SuperNova opent,

zal de eerste optie verwijzen naar specifieke informatie over het gebruik van SuperNova met de actieve applicatie.

Om dit te bereiken:

1. Druk op CAPS LOCK + F1.
Er zal een contextmenu geopend worden.
2. Ga met PIJL OMLAAG naar de naam van uw applicatie. Bijvoorbeeld Microsoft Word 2007 en druk dan op ENTER.
SuperNova opent een HTML Helpvenster met de help inhoud.

Wanneer u terug wilt keren naar uw applicatie, drukt u op ALT + F4 om het Helpvenster te sluiten.

1.2.1 Verplaatsen binnen help onderwerpen

Met de Pijltoetsen kan worden verplaatst binnen de onderwerpen. Aanvullend kunt u de volgende navigatie instructies voor webpagina's gebruiken om binnen de help onderwerpen te verplaatsen. Bekijk in de SuperNova handleiding het hoofdstuk over de Internet Explorer om een complete lijst met sneltoetsen te zien voor het verplaatsen in webpagina's.

- Verplaats naar de volgende link, TAB.
- Verplaats naar de vorige link, SHIFT + TAB.
- Verplaats naar de onderkant van het actieve document, CONTROL + END.
- Verplaats naar de bovenkant van het actieve document, CONTROL + HOME.

Wanneer u naar uw programma terug wilt keren drukt u op ALT + F4 om het Helpvenster te sluiten.

1.2.2 Tussen Help onderwerpen verplaatsen

U kunt de links bovenaan ieder onderwerp gebruiken om naar het volgende of vorige onderwerp te gaan.

Om dit te bereiken:

1. Druk op CONTROL + HOME om naar de bovenkant van het document te gaan.
2. Druk op TAB om per link te verplaatsen totdat u hoort melden, "Vorig Onderwerp Link" of "Volgend Onderwerp Link". U kunt SHIFT + TAB drukken om naar een link terug te gaan die u heeft overgeslagen.

3. Gebruik de gekozen link door het drukken op ENTER.

U kunt de "Home" link gebruiken om naar een pagina te gaan die de links naar alle onderwerpen bevat die behoren bij de actieve applicatie.

Wanneer u naar uw programma terug wilt keren drukt u op ALT + F4 om het Helpvenster te sluiten.

1.2.3 Schakelen tussen de Help en uw applicatie

De plaats waar u zich bevindt in de SuperNova Help is te onthouden door het open houden van het SuperNova Help Browser venster. Het kan zinvol zijn om te schakelen tussen het SuperNova Help Browser venster en uw applicatievenster om help instructies uit te kunnen voeren.

Om dit te bereiken:

1. In het SuperNova Helpvenster drukt u op ALT + TAB om terug te schakelen naar uw applicatie.
2. Uitvoeren van een actie in uw applicatie.
3. Druk op ALT + TAB om terug te keren naar uw positie in het Helpvenster.

Als u de SuperNova help niet meer nodig heeft zal het drukken op ALT + F4 het Helpvenster sluiten.

1.2.4 Persoonlijke notities toevoegen

U kunt persoonlijke notities toevoegen in de SuperNova Help. Dat kan nuttig zijn om stappen of sneltoetsen te noteren, die nodig zijn om een taak binnen de applicatie af te ronden.

Om dit te bereiken:

1. Start uw applicatie.
2. Druk op CAPS LOCK + F1.
Het SuperNova Helpmenu wordt geopend.
3. Ga met PIJL OMLAAG naar "Mijn Notities" en druk op ENTER.
Er wordt een leeg document in NotePad of gelijkwaardige tekstbewerker geopend.
4. Voer de gewenste tekst in.
5. Sla het bestand op en sluit het af.

U kunt uw notities bekijken en notities toevoegen door de optie "Mijn Notities" in het SuperNova Help menu te selecteren. De tekstbestanden die u aanmaakt worden opgeslagen in uw \Settings map.

1.3 Help verkrijgen via het SuperNova Regelpaneel.

Het Regelpaneel van SuperNova biedt twee mogelijkheden om help te verkrijgen.

- De Helpknop.
- Het Helpmenu.

1.3.1 Gebruik van de Helpknop

De Helpknop in het Regelpaneel van SuperNova is contextgevoelig. Wanneer deze knop wordt gedrukt opent SuperNova een bijbehorend hoofdstuk van de handleiding met een uitleg van de SuperNova instellingen in beeld.

Als het Regelpaneel van SuperNova niet is geopend, kan dit worden geopend met de LINKER CONTROL + SPATIEBALK.

U kunt op de Helpknop drukken op diverse manieren:

- Klik links met de muis op de "Help" knop in het Regelpaneel.
- TAB naar de "Help" knop en druk op de SPATIEBALK.
- Druk op F1.

1.3.2 Het Help menu gebruiken

Het Help menu biedt toegang tot de complete SuperNova handleiding. De complete handleiding is vooral zinvol als u een specifiek stuk informatie wilt opzoeken.

1. Als het Regelpaneel van SuperNova niet is geopend, kunt u dit openen door gebruik te maken van de LINKER CONTROL + SPATIEBALK.
2. Bent u in het Regelpaneel van SuperNova druk dan op ALT + H om het "Help" menu te openen. Het eerste onderwerp in het menu is "SuperNova Handleiding".
3. Druk op ENTER om de SuperNova handleiding te openen.

Gebruik de volgende toetsen om door de SuperNova te navigeren:

- Kies een hoofdstuk, OMHOOG en OMLAAG Pijltoetsen.

- Uitvouwen of invouwen van individuele hoofdstukken, PIJL RECHTS en PIJL LINKS toetsen.
- Een onderwerp openen, ENTER.
- Tussen de inhoud en een geopend onderwerp schakelen, F6.

1.4 Ondersteuning vragen voor SuperNova

1.4.1 Help vinden op de Dolphin website

De Dolphin website biedt een aanzienlijke reeks aan materiaal ter ondersteuning, om het meeste uit uw Dolphin product te krijgen. Een verscheidenheid aan documentatie is beschikbaar, vanaf handige tips en zelfstudies tot een meer technische kennis-database die oplossingen kunnen leveren voor niet veel voorkomende problemen.

Om dit te bereiken:

1. Open een webbrowser en breng een bezoek aan <http://www.YourDolphin.com>.
2. Kies de "Support" link in het hoofd navigatiemenu.
3. Kies uit één van de beschikbare opties:
 - Handleidingen en Gebruikersgidsen (Manuals en User guides). De training handleidingen en snelstart gidsen kunnen helpen om uw producten snel en eenvoudig in de vingers te krijgen.
 - Tips & Zelfstudies (Tips & Tutorials). Handige stap voor stap online zelfstudies die de belangrijkste product functies behandelen.
 - Kennis-database (Knowledge Base). De Kennis-database is een gegevensbank met zoekmogelijkheden die een schat aan informatie en oplossingen bevat ten behoeve van vragen of moeilijkheden die u ondervindt met uw Dolphin product.

1.4.2 Neem contact op met uw Dolphin Leverancier voor ondersteuning.

Indien u uw Dolphin software aangeschaft heeft bij een geregistreeerde Dolphin leverancier, kunt u deze leverancier direct benaderen voor het verkrijgen van de meeste lokale ondersteuning. Indien u de contact details van uw leverancier niet kent, kan de Dolphin website u verder helpen.

Om dit te bereiken:

1. Open een webbrowser en breng een bezoek aan <http://www.YourDolphin.com>.

2. Kies de link "Dealers" in het hoofd navigatiemenu. Dit opent een "Dealer Locator" pagina.
3. Selecteer uw land (country) in de lijst, voor Nederland is dat Netherlands, en druk op de knop "Submit". Hiermee wordt een venster geopend met een lijst van Dolphin Leveranciers in uw gekozen land.
4. Bekijk de resultaten om de details van de leverancier te vinden die u het Dolphin product heeft geleverd.

1.4.3 Contact met Dolphin UK Product Ondersteuning

Bij Dolphin zijn we er trots op dat we een hoge kwaliteit en niveau aan product ondersteuning leveren aan alle klanten. Ons doel is om een Product Ondersteuning te blijven leveren waar niemand aan kan tippen. Onze Product Ondersteuning team is op diverse manieren te benaderen.

Om dit te bereiken:

- Telefonisch : +44 (0)1905 754765.
- Telefonisch (UK Lokaal): 0845 130 5454.
- Per Fax: +44 (0) 1905 754 559.
- Per Email: support@dolphinuk.co.uk.

1.4.4 Contact met Dolphin Product Ondersteuning in de VS

Bij Dolphin zijn we er trots op dat we een hoge kwaliteit en niveau aan product ondersteuning leveren aan alle klanten. Ons doel is om een Product Ondersteuning te blijven leveren waar niemand aan kan tippen. Onze Product Ondersteuning team is op diverse manieren te benaderen.

Om dit te bereiken:

- Telefonisch (Toll vrij): 888 519 4694.
- Telefonisch (Internationaal): +1 609 803 2173.
- Per Email: support@dolphinusa.com.

1.4.5 Uw product versienummer en serienummer vinden

In het SuperNova "Info" dialoogvenster vindt u informatie over:

- Uw SuperNova versienummer.
- Uw persoonlijk SuperNova serienummer.
- Een kopie van de SuperNova software licentie overeenkomst.

Voor het openen van dit dialoogvenster:

1. Druk op de LINKER CONTROL + SPATIEBALK. Hiermee wordt het Regelpaneel van SuperNova geopend.
2. Druk op ALT + H. Dit opent het "Help" menu.
3. Ga met de PIJL OMLAAG naar "Info..." en druk op ENTER. Dit opent het "Informatie" dialoogvenster.

1.4.6 Meer product training verkrijgen

Dolphin heeft een netwerk van bekwame trainers die beschikbaar zijn om een training te geven van hoge kwaliteit bij u thuis of op uw werkplek. Onze trainers zijn in staat om de training aan uw individuele eisen aan te passen waarmee u uw onafhankelijkheid kunt optimaliseren, op het niveau van uw technische kennis van zaken. U kunt contact met Dolphin opnemen om een door Dolphin aangestelde trainer in uw omgeving te vinden.

Om dit te bereiken:

- Telefonisch: +44 (0)1905 754577.
- Per Email: info@dolphinuk.co.uk.

Help en Hoe moet het voor SuperNova

2.1 Installeren en Instellen

2.1.1 SuperNova installeren

Aantekening voordat u installeert:

- Indien u de netwerk versie van SuperNova gaat installeren, ga dan naar het hoofdstuk Netwerk SuperNova (pagina 52).
- In Windows Vista en Windows 7 zal de Gebruikersaccountbeheer (UAC) vragen of u wilt bevestigen dat u het installatieprogramma wilt starten. Geen ondersteuning door de Vergroter is beschikbaar voor dit dialoogvenster.
- Om SuperNova te kunnen installeren moet u de Beheerder zijn of Beheerdersrechten hebben.

SuperNova is in een paar stappen te installeren.

Installeren van SuperNova:

1. Zet uw computer aan en laat Windows opstarten.
2. Plaats de SuperNova CD in uw CD-ROM station.

Het installatieprogramma zal na een korte periode automatisch starten.

Als het installatieprogramma niet start, moet u dit handmatig doen. U kunt:

- A. Windows Verkenner openen.
- B. Naar de doelmap navigeren.
- C. "Setup.exe" selecteren.

of

A. Drukken op WINDOWS TO ETS + R.

B. Invoeren "x:\setup.exe" waarbij de "x" vervangen wordt door de stationsletter van uw CD ROM station en op ENTER drukken.

3. Selecteer de installatie taal.

4. Selecteer daarna de productversie: "Enkele Gebruiker" of "Netwerk". Standaard wordt de "Enkele Gebruiker" versie voor u geselecteerd door het installatieprogramma.

Hierna verschijnt op het scherm het "Welkom" dialoogvenster. Het installatieprogramma meldt u de informatie over het gebruik van de installatie.

5. Volg de instructies om de installatie af te maken.
6. Start de computer opnieuw als het installatieprogramma erom vraagt.

De installatie is nu gereed. U kunt nu aanloggen als geregistreerd gebruiker en SuperNova gebruiken.

Een enkele gebruiker versie van SuperNova verwijderen.

Voordat SuperNova kan worden verwijderd moet het worden afgesloten.

Om dit te bereiken:

1. Druk op de LINKER CONTROL+SPATIEBALK. Hiermee wordt het Regelpaneel van SuperNova geopend.
2. Druk op ALT + B. Dit opent het menu "Bestand".
3. Ga met PIJL OMLAAG naar de optie "SuperNova verlaten" en druk op ENTER. Een boodschap zal verschijnen met de vraag of u echt wilt afsluiten.
4. TAB naar de "Ja" knop en druk op de SPATIEBALK.

Nadat SuperNova is afgesloten

1. Opent u het Windows Configuratiescherm.
2. Kies "Wijzigen/Verwijderen Programma's".
3. Ga met PIJL OMLAAG naar "Dolphin SuperNova" in de lijst met programma's.

Het installatie verwijderen programma zal starten.

4. Volg de stappen voor het verwijderen van SuperNova op uw computer.

Het verwijderen van SuperNova zal geen persoonlijke instellingen verwijderen. Voor het verwijderen van de persoonlijke instellingen:

1. Druk op de WINDOWS TOETS + E.
2. Open uw "Lokale Settings" map.
3. Open de map "Application Data".
4. Open de "Dolphin" map.

5. Open de SuperNova map.
6. Selecteer de map "Settings".
7. Druk op DELETE.

2.1.2 Starten van SuperNova

SuperNova zal automatisch starten bij het aanloggen op uw computer tenzij u iets anders heeft aangegeven bij het installatieproces.

U kunt handmatig SuperNova starten na het aanloggen met de SuperNova snelkoppelingtoets.

Druk op CONTROL + SHIFT + S.

Indien u een nieuwe versie naast uw bestaande versie heeft geïnstalleerd zal de nieuwe versie automatisch de volgende sneltoets toegewezen krijgen:

Druk op CONTROL + SHIFT + D.

U kunt SuperNova ook starten door de SuperNova snelkoppeling te kiezen in het Windows Startmenu. Dit is te vinden in Programma's, Dolphin submenu.

2.1.3 SuperNova voor de eerste keer gebruiken

U wordt door het setup proces begeleid als u voor het eerst SuperNova gebruikt na de installatie.

Het setup proces zal u begeleiden door het:

- Deblokkeren en activeren.
- Veranderen van de SuperNova standaard instellingen.
- Klanten terugkoppeling opties
- Controleren of er nieuwe SuperNova product updates zijn.

U kunt ervoor kiezen om alle stappen te doorlopen, sommige over te slaan of het setup proces te verlaten. Elke stap in het setup proces kan op een later tijdstip altijd nog via het "Help" menu in het regelpaneel van SuperNova worden uitgevoerd.

2.1.4 SuperNova Verlaten

Om SuperNova te verlaten.

1. Druk op de LINKER CONTROL + SPATIEBALK. Hiermee wordt het Regelpaneel van SuperNova geopend.
2. Druk op ALT + B. Dit opent het menu "Bestand".
3. Ga met PIJL OMLAAG naar de optie "SuperNova verlaten" en druk op ENTER. Een boodschap zal verschijnen met de vraag of u echt wilt afsluiten.
4. TAB naar de "Ja" knop en druk op de SPATIEBALK.

2.2 Het Regelpaneel van SuperNova.

2.2.1 Wat is het SuperNova regelpaneel?

Het SuperNova regelpaneel is het dialoogvenster dat alle instellingen bevat voor SuperNova.

2.2.2 Openen van het SuperNova regelpaneel

Om het regelpaneel van SuperNova te openen

Druk op de LINKER CONTROL + SPATIEBALK.

2.2.3 Openen van oproepmenu in SuperNova regelpaneel

Voor het openen van een oproepmenu van het SuperNova regelpaneel:

Druk op CAPS LOCK + SPATIEBALK.

2.2.4 Veranderen van de weergave van het regelpaneel

Hoe het regelpaneel op het scherm wordt weergegeven kan worden gewijzigd door het kiezen voor het weergeven of verbergen van de knoppenbalk.

Om dit te bereiken:

1. Druk op de LINKER CONTROL + SPATIEBALK. Hiermee wordt het Regelpaneel van SuperNova geopend.
2. Druk op ALT + A. Dit opent het menu "Algemeen".
3. Ga met de PIJL OMLAAG naar de optie "Regelpaneel" en druk op ENTER. Dit opent het "Regelpaneel instellingen" dialoogvenster.
4. Kies het keuzerondje "Menubalk" om de knoppenbalk te verbergen of kies het "Knoppenbalk stijl" keuzerondje om de knoppenbalk weer te geven.

5. TAB naar de "OK" knop en druk de SPATIEBALK. Hiermee worden uw wijzigingen bevestigd en het dialoogvenster afgesloten.

De nieuwe stijl voor het regelpaneel is toegepast. Het is ook mogelijk om tussen de stijlen te schakelen via de stijlknop in de menubalk van het regelpaneel van SuperNova.

2.2.5 Sluiten van het regelpaneel van SuperNova

Om het regelpaneel te verlaten drukt u op ESCAPE of klikt op de minimaliseren knop. Als het regelpaneel wordt gesloten blijft SuperNova wel werken.

2.3 Vergroter

2.3.1 Vergroter aan of uitzetten



U kunt de vergroter aan of uitzetten via de "Beeld" opties in het regelpaneel van SuperNova of met behulp van sneltoetsen.

Vergroter Sneltoetsen

Functie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Aan of uitzetten vergroter	LINKER CONTROL + NUMERIEK ENTER	Alt + 0

2.3.2 Vergroting veranderen



De vergroting kan worden ingesteld van 1,2x tot 60x. U kunt de vergroting wijzigen via de opties van "Beeld" menu in het regelpaneel van SuperNova of door gebruik te maken van sneltoetsen.

Vergroter Sneltoetsen

Funcctie	Bureau computer Sneltoetsen	Laptop - Universele Set
Vergrotingsfactor verhogen	LINKER CONTROL + NUMERIEK PLUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMHOOG	ALT + IS GELIJK of CAPS LOCK + MUISWIEL OMHOOG
Vergrotingsfactor verlagen	LINKER CONTROL + NUMERIEK MINUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG	ALT + MIN of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG

2.3.3 Vergroter soort veranderen

U kunt op verschillende manieren het scherm laten vergroten door de SuperNova Vergroter. Dit omvat de volgende opties:

- **Volledig Scherm**
Hiermee wordt het hele scherm gevuld met het vergrootte deel van het "werkelijke" Windows scherm.
- **Vast Venster**
Dit geeft het vergrootte deel weer in een smal statisch venster. De grootte en positie van het venster kan worden gewijzigd.
- **Vergrootglas**
Dit werkt alsof u met een vergrootglas over het scherm gaat. U bekijkt het vergrootte gedeelte in een klein verplaatsbaar venster. De grootte en positie van het venster kan worden gewijzigd.

- **Aanpassend vergrootglas**
Deze vergroting gedraagt zich als het gewone vergrootglas, met het verschil dat het vergrootglas zich automatisch aanpast in grootte aan de actuele focus. Deze instelling is vooral nuttig als u het toetsenbord gebruikt om door Windows te navigeren en zich prettiger voelt als u het niet vergroot deel van het scherm op de achtergrond blijft zien.
- **Gesplitst scherm**
Met deze instelling wordt het scherm in twee gedeeltes gesplitst: een vergroot venster en een niet vergroot venster. U heeft de keuze te bepalen waar het vergrootte venster zich bevindt en de grootte ervan. De grens tussen het vergrootte en niet vergrootte deel wordt door een zwarte lijn aangegeven. Deze modus is vooral populair wanneer tegelijkertijd een geïntegreerd CCTV pakket wordt gebruikt.

U kunt deze instellingen wijzigen via de opties in het menu "Beeld" van het regelpaneel van SuperNova of met behulp van sneltoetsen.

Vergroter Sneltoetsen

Functie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Vergroter soort wijzigen	LINKER CONTROL + NUMERIEK 7	ALT + SHIFT + M
Oriëntatie in gesplitst scherm wijzigen	LINKER CONTROL + NUMERIEK 1	Niet toegewezen

Opmerking, u kunt de grootte en kleur van het kader om het Vaste venster, Vergrootglas, Aanpassend Vergrootglas en Gesplitst scherm wijzigen. Deze instelling maakt u in het "Beeld Geavanceerde Opties" dialoogvenster.

2.3.4 Grootte en positie van vergroot venster veranderen

De grootte en de positie van het Vaste venster, Vergrootglas en Gesplitst scherm kan worden gewijzigd. U voert de wijzigingen uit in de vergroter instellingen modus.

Om de grootte en positie van het Vaste venster te wijzigen:

1. Kiest u "Vast venster" als Vergroter instelling.
2. Met de bureaublad sneltoets instelling drukt u op LINKER CONTROL + NUMERIEK 4 om naar de vergroter instellingen modus te gaan. Bij

gebruik van de Laptop sneltoetsen set drukt u op RECHTER CONTROL + F3 om in de vergroter instellingen modus te komen.

In de vergroter instellingen modus zal een knipperend kader aangeven wat de grenzen zijn van het te vergroten object.

3. Gebruik de pijltoetsen om de positie van het venster op het scherm te wijzigen. Dit is ook te doen door de Z toets ingedrukt te houden en de muis te verplaatsen.
4. Druk op LINKER CONTROL + Pijltoetsen om de grootte van het venster te veranderen. Dit is ook te doen door de X toets ingedrukt te houden en de muis te verplaatsen.
5. Druk op ESCAPE om de vergroter instellingen modus te verlaten.

De grootte van het Vergrootglas instellen:

1. Kies het "Vergrootglas" als de Vergroter instelling.
2. Met de bureaublad sneltoets instelling drukt u op LINKER CONTROL + NUMERIEK 4 om naar de vergroter instellingen modus te gaan. Bij gebruik van de Laptop sneltoetsen set drukt u op RECHTER CONTROL + F3 om in de vergroter instellingen modus te komen.

In de vergroter instellingen modus zal een knipperend kader aangeven wat de grenzen zijn van het te vergroten object.

3. Druk op LINKER CONTROL + Pijltoetsen om de grootte van het venster te veranderen. Dit is ook te doen door de X toets ingedrukt te houden en de muis te verplaatsen.
4. Druk op ESCAPE om de vergroter instellingen modus te verlaten.

De grootte van het Gesplitste venster instellen:

1. Kies de oriëntatie voor het gesplitste scherm die u wilt gaan gebruiken.
2. Met de bureaublad sneltoets instelling drukt u op LINKER CONTROL + NUMERIEK 4 om naar de vergroter instellingen modus te gaan. Bij gebruik van de Laptop sneltoetsen set drukt u op RECHTER CONTROL + F3 om in de vergroter instellingen modus te komen.

In de vergroter instellingen modus zal een knipperend kader aangeven wat de grenzen zijn van het te vergroten object.

3. Druk op LINKER CONTROL + Pijltoetsen om de grootte van het venster te veranderen. Dit is ook te doen door de Z toets ingedrukt te houden en de muis te verplaatsen.
4. Druk op ESCAPE om de vergroter instellingen modus te verlaten.

2.3.5 Andere delen van het scherm bekijken

Slechts één deel van het scherm is zichtbaar wanneer de vergroter wordt gebruikt. Om de andere delen van het scherm te bekijken, kunt u de muisaanwijzer over het scherm bewegen of u kunt SuperNova sneltoetsen gebruiken.

Verplaatsen binnen het scherm met de SuperNova sneltoetsen kan worden omschreven als rollen, verplaatsen of springen.

- Rollen.

Bij het rollen over het scherm wordt het vergroot gedeelte verschoven met een constante snelheid in de richting die u aangeeft. De bewegingssnelheid kan worden verhoogd of verlaagd afhankelijk van de toetsen die u drukt.

Om over het scherm te rollen druk op RECHTER CONTROL plus een pijltoets. Houdt de RECHTER CONTROL ingedrukt om het rollen door te laten gaan. Druk herhaaldelijk op dezelfde pijltoets (daarbij de RECHTER CONTROL blijven indrukken) om de snelheid van het rollen te verhogen. Druk op de tegenovergestelde pijltoets om de snelheid te verlagen.

Gebruik de andere pijltoets om de richting van het rollen te veranderen. Laat de RECHTER CONTROL los om het rollen te stoppen.

- Verplaatsen (versneld rollen).

Het verplaatsen werkt op een vergelijkbare manier als het rollen, met het verschil dat de snelheid van het rollen automatisch wordt verhoogd tot een bepaalde topsnelheid zolang u de toetsen ingedrukt houdt.

Om het vergroot gebied te verplaatsen druk en houdt ingedrukt de RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT toetsen samen in tegelijkertijd met een pijltoets. Wanneer u ze loslaat zal het verplaatsen stoppen.

- Verplaats naar.

U kunt ook het vergroot venster direct naar delen van het scherm verplaatsen. De volgende tabel geeft een lijst met de sneltoetsen die u de mogelijkheid bieden om het vergroot gebied te verplaatsen naar een schermpositie.

Vergroter Sneltoetsen

Functie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Linksboven	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 7	Niet toegewezen
Boven:	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 8	Niet toegewezen
Rechtsboven	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 9	Niet toegewezen
Links	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 4	Niet toegewezen
Centrum	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 5	Niet toegewezen
Rechts	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 6	Niet toegewezen
Linksonder:	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 1	Niet toegewezen
Onder:	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 2	Niet toegewezen
Rechtsonder	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 3	Niet toegewezen

- Sprong verplaatsing

De verplaatsing op het scherm is ook mogelijk in stappen. Dit verschilt van het rollen aangezien het vergroot venster niet vloeiend rolt over het scherm maar in stappen verplaatst wordt.

Vergroter Sneltoetsen

Functie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Omhoog	LINKER CONTROL + CAPS LOCK + NUMERIEK 8	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + PIJL OMHOOG
Omlaag	LINKER CONTROL + CAPS LOCK + NUMERIEK 2	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + PIJL OMLAAG
Links	LINKER CONTROL + CAPS LOCK + NUMERIEK 4	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + PIJL LINKS
Rechts	LINKER CONTROL + CAPS LOCK + NUMERIEK 6	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + PIJL RECHTS

Opslaan en herstellen van de schermpositie

Het is ook mogelijk om de schermpositie op te slaan. Dit geeft de mogelijkheid om terug te komen in dezelfde positie met een sneltoets.

Opslaan van de schermpositie:

1. Verplaats het vergroot venster naar een gewenste positie.
2. Druk op RECHTER CONTROL + NUMERIEK 0 om de positie op te slaan.

Terugkeren naar de opgeslagen vergroot schermpositie:

Druk op de RECHTER CONTROL + NUMERIEK PUNT om terug te keren naar de opgeslagen schermpositie.

2.3.6 Een overzicht van vergroot venster positie

U kunt de positie van het vergroot venster op het scherm zien in de Vergroter overzicht modus. U schakelt de Vergroter overzicht modus in of uit met een SuperNova sneltoets.

Vergroter overzicht modus inschakelen:

Druk op LINKER CONTROL+ \.

2.3.7 Statisch vergroot venster om informatie weer te geven

U kunt een statisch vergroot venster aanmaken om een bepaald gebied permanent weer te geven. Hiermee kunt u belangrijke informatie die regelmatig kan veranderen bij het werken met de toepassing.

SuperNova noemt deze vensters "Gekoppelde gebieden". Gekoppelde gebieden kunnen hun eigen vergroting afmetingen hebben en blijven zichtbaar zelfs als de SuperNova Vergroter wordt uitgezet.

Voorbeelden:

- U kunt de systeemklok koppelen om de tijd in de gaten te houden.
- U kunt de plaats op een tekstverwerker statusbalk koppelen waar het actieve paginanummer wordt weergegeven om steeds te zien op welke pagina u aan het werk bent.
- U kunt de formulebalk van een tabellenprogramma koppelen om te zien of de actieve cel een formule of alleen tekst bevat.

U kunt een gekoppeld gebied aanmaken met de muisaanwijzer of met het toetsenbord.

Een gekoppeld gebied aanmaken met het toetsenbord

Om de positie en grootte van een gekoppeld gebied venster aan te maken met de sneltoetsen wordt de vergroter instellingen modus vereist.

Aanmaken en instellen van de grootte en positie van een gekoppeld gebied:

1. Bij gebruik van de Bureaublad sneltoetsen set druk op LINKER CONTROL + NUMERIEK 5 om een nieuw gekoppeld gebied aan te maken en automatisch de vergroter instellingen modus aan te zetten. Bij gebruik van de Laptop sneltoetsen set druk op LINKER CONTROL + F7 om een nieuw gekoppeld gebied aan te maken en automatisch de vergroter instellingen modus aan te zetten.

In de vergroter instellingen modus zal een knipperend kader aangeven wat de grenzen zijn van het te vergroten object.

2. Gebruik de Vergroter sneltoetsen om de grootte en inhoud binnen het gekoppeld gebied in te stellen.

3. Gebruik de pijltoetsen om de positie van het venster op het scherm te wijzigen. Dit is ook te doen door de Z toets ingedrukt te houden en de muis te verplaatsen.
4. Druk op de LINKER SHIFT + Pijltoetsen om de inhoud binnen het gekoppelde gebied te wijzigen. Dit kan ook gebeuren door de C toets ingedrukt te houden en de muis te verplaatsen.
5. Druk op LINKER CONTROL + Pijltoetsen om de grootte van het venster te veranderen. Dit is ook te doen door de X toets ingedrukt te houden en de muis te verplaatsen.
6. Druk op ESCAPE om de vergroter instellingen modus te verlaten.

Gedurende het aanmaak proces zult u waarschijnlijk diverse keren moeten instellen om de gewenste grootte, positie en inhoud binnen het gekoppeld gebied te vinden.

Een gekoppeld gebied aanpassen met het toetsenbord

Aanpassen van een bestaand gekoppeld gebied:

1. Bij gebruik van de Bureaublad sneltoetsen set druk op LINKER CONTROL + NUMERIEK 6. Bij gebruik van de Laptop sneltoetsen set druk op LINKER CONTROL + F6. Hiermee komt u in de vergroter instellingen modus met het actieve gekoppelde gebied aangegeven door een knipperend kader.
2. Indien u meerdere gekoppelde gebieden heeft kunt u door de verschillende gekoppelde gebieden heen lopen met het drukken op LINKER CONTROL + NUMERIEK 6 indien u de bureaublad toetsen set gebruikt. Druk op de LINKER CONTROL + F6 indien u de Laptop sneltoetsen set gebruikt.
3. Gebruik de beschikbare Vergroter sneltoetsen en Vergroter instellingen modus sneltoetsen om de grootte, positie of inhoud van het gekoppeld gebied te wijzigen.
4. Druk op ESCAPE om de Vergroter instellingen modus te verlaten.

Een gekoppeld gebied verwijderen met het toetsenbord.

Om een gekoppeld gebied te verwijderen:

1. Bij gebruik van de Bureaublad sneltoetsen set druk op LINKER CONTROL + NUMERIEK 6. Bij gebruik van de Laptop sneltoetsen set druk op LINKER CONTROL + F6. Hiermee wordt de Vergroter

instellingen modus aangezet met het actieve gekoppelde gebied aangegeven door een knipperend kader.

2. Indien u meerdere gekoppelde gebieden heeft ingesteld kunt u door de verschillende gebieden heen navigeren. Dit doet u door drukken op LINKER CONTROL + NUMERIEK 6 indien de bureaublad toetsen set wordt gebruikt. Druk op de LINKER CONTROL + F6 indien u de Laptop sneltoetsen set gebruikt.
3. Druk op DELETE om het gekoppelde gebied te verwijderen.

Wanneer het gekoppelde gebied is verwijderd zal de focus worden verplaatst naar het volgende gekoppelde gebied. Als er geen gekoppelde gebieden meer zijn zal de Vergroter instellingen modus automatisch worden verlaten. Als er nog wel gekoppelde gebieden blijven bestaan en u wilt daar niets aan veranderen drukt u op ESCAPE.

Gekoppelde gebieden aanmaken met de muis



Gekoppelde gebieden kunnen ook worden aangemaakt via het "Schermkoppeling aanmaken" dialoogvenster. Om dit dialoogvenster te openen selecteert u de "Gekoppelde gebieden" knop in het Beeld eigenschappenblad en selecteert daarna de knop "Nieuw".

In het "Gekoppelde Gebieden Aanmaken" dialoogvenster moet u:

1. Een unieke omschrijving geven voor het gekoppeld gebied.
2. Selecteer of verwijder de selectie van het aankruisvak "Volg Focus".

De optie Volg focus bepaalt of de inhoud in het gekoppeld gebied vast ligt of dat het gebied de actuele focus volgt. Selecteer dit aankruisvak, en de inhoud binnen het gekoppeld gebied zal de focus gaan volgen. Als dit aankruisvak is geselecteerd wordt de knop "Kies schermgebied om te koppelen" niet actief gemaakt omdat geen specifiek schermgebied wordt bepaald.

3. Selecteer de knop "Kies schermgebied om te koppelen" om het schermgebied dat moet worden weergegeven te bepalen.
4. Gebruik de LINKER MUISKNOP met muisbeweging om een nieuw gebied aan te maken. Druk op ENTER of de RECHTER MUISKNOP om te bevestigen, ESCAPE om te annuleren.
5. Selecteer of verwijder de selectie van het "Vloeiend maken" aankruisvak.

6. Selecteer de knop "Verplaats gekoppeld gebied" om het gekoppelde gebied te positioneren en de vergroting te bepalen.

De vergrotingsfactor kan worden ingesteld met gebruik van de normale sneltoetsen. Gebruik de muisbeweging of de PIJLTOETSEN om de koppeling te verplaatsen. Druk op ENTER of de LINKER MUISKNOP om te bevestigen, ESCAPE om te annuleren.

7. Selecteer de knop "OK" om te bevestigen en het nieuwe gekoppelde gebied op te slaan.

U kunt de lijst met aangemaakte gekoppelde gebieden bekijken in het "Gekoppelde gebieden" tabblad in het "Beeld Geavanceerde Opties" dialoogvenster. U kunt ook bestaande gekoppelde gebieden sorteren, wijzigen en verwijderen in het "Beeld Geavanceerde opties" tabblad.

Gekoppelde gebieden weergeven of verbergen

U kunt Gekoppelde gebieden weergeven of verbergen met een SuperNova sneltoets. Dit kan zinvol zijn als u het gekoppelde gebied niet altijd op uw scherm wilt zien tenzij informatie vanuit andere gebieden van het scherm is vereist.

Vergroter Sneltoetsen

Functie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Gekoppelde gebieden aan of uitzetten	LINKER CONTROL + NUMERIEK 3	LINKER CONTROL + F5

2.4 Schermkleuren, accentuering en muisaanwijzers

2.4.1 Wijzigen van de schermkleuren



De kleuren van het scherm zijn te wijzigen door het kiezen van een SuperNova Kleurenschema. Dit kan vaak helpen bij oogvermoeidheid bij het bekijken van een scherm met moeilijke kleuren combinaties.

Veranderen van de schermkleuren:

1. Druk op de LINKER CONTROL + SPATIEBALK. Hiermee wordt het Regelpaneel van SuperNova geopend.
2. Druk op ALT + D. Dit opent het menu "Beeld".
3. Ga de PIJL OMLAAG naar "Kleurenschema" en druk op ENTER. Dit zal het kleurenschema wijzigen in het geselecteerde kleurenschema van SuperNova.
4. Als het geselecteerde kleurenschema niet naar wens is gaat u terug naar het menu "Beeld", opent de optie "Kleurenschema" submenu en kiest een ander kleurenschema uit de lijst.

U kunt schakelen tussen uw geselecteerde kleurenschema en de normale kleuren door de optie "Kleurenschema" aan of uit te zetten in het menu "Beeld" van het regelpaneel van SuperNova.

U kunt dat ook doen met een SuperNova sneltoets.

Vergroter Sneltoetsen

Functie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Uw Kleurenschema aan of uitzetten	LINKER CONTROL + NUMERIEK 0	ALT + SHIFT + C

2.4.2 Markeer de Focus



De verschillende soorten focussen kunt u zichtbaarder maken met behulp van het toevoegen van een accentuering. U heeft de keuze wat betreft de stijl, kleur en gedrag van de accentuering.

Voor het selecteren van een schema:

1. Druk op de LINKER CONTROL + SPATIEBALK.
Het Regelpaneel van SuperNova wordt geopend.
2. Druk op ALT + D.
Het menu "Beeld" wordt geopend.

3. Ga met de PIJL OMLAAG naar "Markering" en druk PIJL RECHTS om het submenu te openen.
4. Gebruik de Pijltoetsen om een schema te selecteren en druk op ENTER.
SuperNova past het gekozen schema toe.
5. Herhaal de bovenstaande stappen om een ander schema uit te proberen.
6. Als geen schema geschikt is, selecteer dan de "Instellingen" optie in het "Markering" submenu. Dit opent het "Accentueer Opties" dialoogvenster. In dit dialoogvenster kunt u een eigen schema instellen.

Tip: Als u geen verschil ziet bij het veranderen van een schema instelling controleer dan of de optie "Markeren" is aangezet. Het markeren kan worden aangezet door het selecteren van de optie "Markeren uit" in het "Beeld" menu of door het selecteren van de "Markering" knop in het "Beeld" tabblad van het SuperNova regelpaneel.

2.4.3 Grootte en kleur van de muisaanwijzer veranderen



In SuperNova zijn muisaanwijzers beschikbaar die groter en eenvoudiger te zien zijn dan de normale Windows muisaanwijzers. De aanwijzers zijn beschikbaar in een reeks verschillende kleuren en afmetingen.

Voor het selecteren van SuperNova muisaanwijzers:

1. Druk op de LINKER CONTROL + SPATIEBALK. Hiermee wordt het Regelpaneel van SuperNova geopend.
2. Druk op ALT + D. Dit opent het menu "Beeld".
3. Ga met de PIJL OMLAAG naar "Muisaanwijzers" en druk op ENTER. Dit opent het "Instellen Muisaanwijzers" dialoogvenster.
4. Gebruik de lijst "Schema" om een bestaande set muisaanwijzers te kiezen. Indien geen bestaand schema geschikt is probeer dan de andere opties om een nieuw schema te bouwen.
5. TAB naar de "OK" knop en druk de SPATIEBALK. Hiermee worden uw wijzigingen bevestigd en het dialoogvenster afgesloten.

2.5 Lichtkrant



De Lichtkrant is een lees modus van SuperNova. De Lichtkrant geeft de inhoud weer van het scherm als een enkele regel die over het scherm rolt. U kunt de grootte, kleuren, lettertype en de snelheid van de rollende tekst regelen.

2.5.1 De Lichtkrant starten

De Lichtkrant is te starten vanaf de opties in het menu "Beeld" in het regelpaneel van SuperNova of met behulp van een sneltoets. De Lichtkrant kan starten vanaf de actuele focuspositie of het kan de actuele focus negeren ten behoeve van het weergeven van het actieve scherm of venster.

Lichtkrant sneltoetsen

Functie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Start Lichtkrant (beperkt tot document venster)	LINKER CONTROL + NUMERIEK PUNT	Niet toegewezen
Start Lichtkrant (beperkt tot hele venster)	LINKER CONTROL + NUMERIEK 9	Niet toegewezen
Start Lichtkrant op de actieve focus positie (beperkt tot document venster)	LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + NUMERIEK 2	ALT + SHIFT + L
Start Lichtkrant op de actieve focus positie (beperkt tot hele venster)	LINKER CONTROL + NUMERIEK 2	ALT + SHIFT + V

2.5.2 Tekst rollen in de Lichtkrant

Er zijn verschillende sneltoetsen om te regelen hoe de inhoud in de Lichtkrant rolt.

Lichtkrant sneltoetsen

Functie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Ga naar de Focus	NUMERIEK 0	F5
Starten en Stoppen	SPATIEBALK	SPATIEBALK
Ga naar de eerste regel	HOME	HOME
Ga naar de laatste regel	END	END
Vorige Regel	PAGINA OMHOOG	PAGINA OMHOOG
Volgende Regel	PAGINA OMLAAG	PAGINA OMLAAG
Sneller rollen	PIJL OMHOOG	PIJL OMHOOG
Langzamer rollen	PIJL OMLAAG	PIJL OMLAAG
Vooruit springen	ENTER	ENTER
Vooruit Verplaatsen	PIJL RECHTS	PIJL RECHTS
Achteruit Verplaatsen	PIJL LINKS	PIJL LINKS
Lichtkrant modus verlaten	ESCAPE	ESCAPE

Tip: De Lichtkrant modus is beperkt tot het zichtbare op het scherm. In sommige toepassingen is het mogelijk om het beeld van de toepassing in te stellen en de hoeveelheid gegevens tegelijkertijd weer te geven: In Microsoft Word Afdruk voorbeeld is het bijvoorbeeld mogelijk om het pagina beeld in te stellen zodanig dat er zes pagina's weergegeven worden. Alle zes pagina's worden in de Lichtkrant gerold.

2.5.3 Kleur, lettertype en items weergegeven in de Lichtkrant wijzigen

U kunt de kleur, het lettertype, de items en de grootte van de tekst die worden weergegeven in de Lichtkrant wijzigen.

Naar de Lichtkrant opties gaan:

1. Druk op de LINKER CONTROL + SPATIEBALK. Hiermee wordt het Regelpaneel van SuperNova geopend.
2. Druk op ALT + D. Dit opent het menu "Beeld".

3. Ga met de PIJL OMLAAG naar "Geavanceerde opties" en druk op ENTER. Dit opent het "Beeld Geavanceerde opties" dialoogvenster.
4. CONTROL + TAB naar het "Lichtkrant" tabblad.
5. Maak uw wijzigingen.
6. TAB naar de "OK" knop en druk de SPATIEBALK. Hiermee worden uw wijzigingen bevestigd en het dialoogvenster afgesloten.

2.6 Doc Lezer



De Doc Lezer biedt de mogelijkheid om uw eigen leesomgeving aan te maken, waarbij de tekst, achtergrond en accentuering zodanig kunnen worden ingesteld dat het lezen voor u comfortabeler wordt. U kunt teksten weergeven van documenten, webpagina's of elke andere bron die tekst op uw scherm weergeeft.

2.6.1 Doc Lezer opstarten

De Doc Lezer kan worden opgestart door te klikken op de knop Doc Lezer in de "Beeld" pagina van het regelpaneel van SuperNova of door het drukken op een SuperNova sneltoets.

Doc Lezer sneltoetsen

Functie	Desktop pc - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Doc Lezer opstarten	CAPS LOCK + NUMERIEK PLUS	ALT + SHIFT + D

Uw tekst wordt geladen in de Doc Lezer. Dit kan een aantal seconden duren. In de Doc Lezer kunt u de Pijltoetsen gebruiken om de accentuering door de tekst te verplaatsen of u kunt op TAB om door de Doc Lezer werkbalk opties te gaan.






2.6.2 Het lezen regelen

De opties die beschikbaar zijn op de Doc Lezer werkbalk regelen de leesomgeving. Ga voor de geavanceerde regeling, inclusief de

kleurstelling, lettertypen en leesnelheid naar het "Doc Lezer Instellingen" dialoogvenster.

Na het starten van de Doc Lezer kunt u de werkbalk opties benaderen met behulp van de TABtoets. Herhaald drukken op de TAB verplaatst door de werkbalk opties en keert aan het einde weer terug naar het document venster. Ook kunt u SHIFT + TAB gebruiken om achterwaarts te navigeren door de werkbalk knoppen.

Doc Lezer werkbalk.

Knop	Functie
	<p>Deze knop drukken om het lezen van het document te starten of te stoppen. Ook kan het lezen van het document worden gestart of gestopt door drukken op de SPATIEBALK. Tijdens het lezen wordt het actieve woord door de Doc Lezer geaccentueerd en automatisch door het document venster gerold.</p>
	<p>Deze knop drukken om de afmeting van de tekst te vergroten. Het veranderen van de afmeting is afhankelijk van de eigen lettertype opties in het Doc Lezer Instellingen dialoogvenster.</p>
	<p>Deze knop drukken om de afmeting van de tekst te verkleinen. Het veranderen van de afmeting is afhankelijk van de eigen lettertype opties in het Doc Lezer Instellingen dialoogvenster.</p>
	<p>Deze knop drukken om het menu "Eenheid" te openen waarin u de gelegenheid heeft om te selecteren tussen regel, zin of alinea lezen. De optie die wordt gekozen bepaalt wat wordt geaccentueerd als een "eenheid" en de afmeting van de verplaatsing als u zich omhoog of omlaag beweegt door de tekst.</p>
	<p>Deze knop drukken om het menu "Modus" te openen waarin u de gelegenheid heeft om te selecteren tussen "Woordomslag" of "Enkele regel".</p> <p>Als u hier geen keuze maakt wordt de regelafbreking bepaald door het document zelf. Dit kan resulteren in het rollen van de tekst buiten het beeldvenster.</p>



Deze knop drukken om het "Doc Lezer Instellingen" dialoogvenster te openen. De opties bevatten onder meer de voorgrond en achtergrond kleurinstelling, gebruikte lettertype (fonts), hoe het document wordt geladen en de leessnelheid.

2.6.3 Doc Lezer afsluiten

Om dit te bereiken:

Druk op ESCAPE.

2.7 Startbalk

De Startbalk levert snelkoppelingen voor populaire webdiensten inclusief Radiostations, Podcasts en RSS feeds. Let op: de beschikbare opties kunnen verschillend zijn afhankelijk van uw locatie.

2.7.1 Een radiostation laten spelen

Om een radiostation te laten spelen:

1. Druk op CAPS LOCK + F10.
De Startbalk wordt geopend.
2. Gebruik de Pijltoetsen om "Radio Stations" te selecteren en druk op ENTER.
Er wordt een lijst populaire radiostations geopend.
3. Gebruik de Pijltoetsen om een radiostation te selecteren en druk op ENTER.
Startbalk sluit af en het gewenste wordt geopend in een bijbehorend programma.

Let op: sommige programma's vereisen dat RealPlayer is geïnstalleerd. Als u niet de juiste ondersteuning bezit zal Startbalk een waarschuwing weergeven met koppelingen naar websites waar u de benodigde bestanden kunt downloaden.

2.7.2 Een PodCast afspelen

Om dit te bereiken:

1. Druk op CAPS LOCK + F10.

De Startbalk wordt geopend.

2. Gebruik de Pijltoetsen om "Podcasts" te selecteren en druk op ENTER.
Er wordt een lijst populaire Podcast diensten geopend.
3. Gebruik de Pijltoetsen om een service te selecteren en druk op ENTER.
Er wordt een lijst met beschikbare Podcast episodes geopend.
4. Gebruik de Pijltoetsen om een Podcast te selecteren en druk op ENTER.

Startbalk sluit af en het gewenste wordt geopend in een bijbehorend programma.

2.7.3 Een RSS feed openen

Om dit te bereiken:

1. Druk op CAPS LOCK + F10.
De Startbalk wordt geopend.
2. Gebruik de Pijltoetsen om "RSS feeds" te selecteren en druk op ENTER.
Er wordt een lijst populaire RSS feeds geopend.
3. Gebruik de Pijltoetsen om een feed te selecteren en druk op ENTER.
Er wordt een lijst met beschikbare nieuws titels geopend.
4. Gebruik de Pijltoetsen om een titel te selecteren en druk op ENTER.
Startbalk sluit af en het gewenste wordt geopend in een web browser.

2.7.4 Diensten organiseren

U kunt diensten toevoegen, verwijderen en organiseren in de lijst met populaire diensten in de Startbalk.

Om dit te bereiken:

1. Druk op CAPS LOCK + F10.
De Startbalk wordt geopend.
2. Gebruik de Pijltoetsen om een webservice te selecteren, bijvoorbeeld, "Radio Stations", "PodCasts" of "RSS feeds" en druk op ENTER.
Er wordt een lijst met beschikbare diensten weergegeven.
3. Doe het volgende:
 - Om een dienst toe te voegen, TAB naar de knop "Toevoegen" en druk op de SPATIEBALK. Dit opent een nieuw dialoogvenster met een lijst

van diensten die u kunt toevoegen en een lijst met de huidige beschikbare diensten. gebruik de pijltoetsen om een service te selecteren die u wilt toevoegen en ga met TAB naar de knop "Toevoegen" en druk op de SPATIEBALK om deze dienst toe te voegen aan de lijst met beschikbare diensten. Herhaal deze stappen voor iedere dienst die u wilt toevoegen. Als u hiermee klaar bent, TAB naar de knop "Sluiten" en druk op de SPATIEBALK.

- Om een dienst te verwijderen gebruikt u de pijltoetsen om een dienst te selecteren, gaat u met TAB naar de knop "Verwijderen" en drukt op de SPATIEBALK. Herhaal deze stappen voor iedere dienst die u wilt verwijderen.
- Voor het organiseren van de lijst met diensten gebruikt u de Pijltoetsen om een dienst te selecteren en gaat met TAB naar de knoppen "Omhoog" of "Omlaag" en drukt op de SPATIEBALK. Hiermee wordt het geselecteerde item hoger of lager in de lijst met diensten geplaatst. Herhaal het drukken op de knop totdat u de plaats in de lijst heeft gevonden waar u het item wilt neerzetten.

2.7.5 Andere diensten die in de Startbalk beschikbaar zijn

Andere diensten die in de Startbalk beschikbaar zijn bevatten:

- Wikiwoordenboek opzoeken. Deze optie is te gebruiken om woorddefinities op te zoeken in het Wikiwoordenboek (internationaal genaamd Wiktionary). Het Wikiwoordenboek is een meertalig en vrij woordenboek op het web van de Wikipedia Stichting. Wilt u meer weten over Wikiwoordenboek ga dan naar de website nl.wiktionary.org. Het is mogelijk om snel een woorddefinitie op te zoeken tijdens het werken in een document of tekstvenster, door het selecteren van het bepaalde woord en dan op caps lock + F10 te drukken. De woorddefinitie verschijnt in een HTML venster.
- Yahoo! Weer. Deze optie kan een weersverwachting geven via Yahoo! Weer. De weersverwachting bevat de weersomstandigheden, temperatuur, vochtigheid en zontijden. Om meer te weten te komen over Yahoo! Weer, kunt u een bezoek brengen aan de website <http://weather.yahoo.com>.
- Google Boeken. Deze optie kunt u gebruiken om naar boeken te zoeken. Google Boeken is een zoekmachine die helpt bij het online zoeken van boeken. Het is vergelijkbaar met standaard zoekopdrachten op het web, met de uitzondering dat het tekst in boeken zoekt. Na het uitvoeren van een zoekopdracht kunt u de knop "Meer Info" gebruiken om meer informatie over het boek te verkrijgen inclusief de eventuele beschikbaarheid voor het downloaden van een

versie. Indien er een versie beschikbaar is voor het downloaden, is de "Download" knop te gebruiken om het boek binnen te halen. Wilt u meer weten over Google Boeken ga dan naar de website <http://books.google.com>.

- Google Wandel Gegevens. Deze optie is te gebruiken om een wandelroute uit te stippelen tussen twee locaties. Google Wandel Gegevens omvatten de richting, afstanden, en geschatte tijd die nodig is om naar het gekozen doel te lopen. Deze informatie wordt geboden door de Google Maps.

2.8 Instellingen bestanden

2.8.1 Toepassing instellingen maken

Als u vindt dat u regelmatig aanpassingen aanbrengt aan de uitvoer instellingen van SuperNova bij het werken met diverse programma's, kan het gebruik van de Applicatie instellingen een automatische oplossing bieden.

Het aanmaken van een applicatie instellingenbestand.

1. Start de applicatie waarvoor u een instellingenbestand wilt maken.
2. Druk op de LINKER CONTROL + SPATIEBALK. Hiermee wordt het Regelpaneel van SuperNova geopend.
3. Druk op ALT + B. Dit opent het menu "Bestand" met de optie "Nieuw" geselecteerd.
4. Druk de PIJL RECHTS om naar het "Nieuw" submenu te gaan.
5. Selecteer "Applicatie instellingen" en druk op ENTER. Dit opent het "Selecteer Instellingenbestand" dialoogvenster met de groep "Selecteer een instellingenbestand voor deze applicatie".
6. Selecteer "Maak nieuw instellingenbestand aan".
7. TAB naar de "OK" knop en druk de SPATIEBALK. Dit opent het "Aanmaken nieuw instellingenbestand" dialoogvenster.
8. Geef het nieuwe Applicatie instellingenbestand een naam, kies de mogelijkheid om een nieuw leeg instellingenbestand te maken of een bestaand instellingenbestand te kopiëren en TAB naar de "OK" knop en druk op de SPATIEBALK. Hiermee wordt het dialoogvenster gesloten en u keert terug naar het regelpaneel van SuperNova.

Uw applicatie instellingenbestand is nu in gebruik. U kunt het Applicatie instellingenbestand dat actueel in gebruik is door het lezen van de Statusbalk van het regelpaneel van SuperNova.

2.8.2 Situatie instellingen maken

Als u vindt dat u regelmatig aanpassingen aanbrengt aan de uitvoer instellingen van SuperNova bij het werken met bepaalde dialoogvensters in een toepassing kunt u de Situatie instellingen gebruiken om een automatische oplossing te maken. Situatie instellingen zijn een onderdeel van de Applicatie instellingen en worden opgeslagen in hetzelfde bestand.

Het aanmaken van Situatie instellingen:

1. Draai de toepassing en ga naar de situatie waarvoor u een instellingenbestand wilt aanmaken.
2. Druk op de LINKER CONTROL + SPATIEBALK. Hiermee wordt het Regelpaneel van SuperNova geopend.
3. Druk op ALT + B. Dit opent het menu "Bestand" met de optie "Nieuw" geselecteerd.
4. Druk de PIJL RECHTS om naar het "Nieuw" submenu te gaan.
5. Selecteer "Situatie instellingen" en druk op ENTER. Dit opent het "Kies of maak een Situatie aan" dialoogvenster.
6. Selecteer "Nieuwe Situatie aanmaken".
7. TAB naar de "OK" knop en druk de SPATIEBALK. Dit opent het "Type een naam voor de nieuwe Situatie" dialoogvenster.
8. Geef de nieuwe Situatie instellingen een naam en ga met TAB naar de "OK" knop en druk op de SPATIEBALK. Dit zal het "Venster Naam" dialoogvenster openen.
9. Wijzig de venster naam indien gewenst, en TAB naar de "OK" knop en druk op de SPATIEBALK. Dit sluit het dialoogvenster en u keert terug naar het regelpaneel van SuperNova.

De Situatie instellingen zijn nu in gebruik. U kunt het Applicatie instellingenbestand dat actueel in gebruik is door het lezen van de Statusbalk van het regelpaneel van SuperNova.

2.8.3 Veranderen van Mapbestand

Als u een applicatie gebruikt die geen specifiek Mapbestand heeft zal SuperNova het "Standaard Applicatie" Mapbestand gebruiken.

Indien u vindt dat SuperNova niet prettig werkt met uw applicatie met het "Standaard Applicatie" Mapbestand, is het de moeite waard om een ander Mapbestand uit te proberen. U kunt net zoveel Mapbestanden proberen als u zelf wilt.

Tips:

- Probeer eerst een Mapbestand dat is gemaakt voor een andere versie van dezelfde applicatie. Het kan zijn dat een Mapbestand voor een oudere versie van de applicatie net zo goed of beter werkt met de nieuwe versie van de applicatie.
- Probeer een Mapbestand dat is gemaakt voor een andere applicatie van dezelfde fabrikant. Mogelijk vindt u een Mapbestand voor een andere applicatie die is gemaakt door dezelfde fabrikant en die goed werkt met uw applicatie, zo kunt u bijvoorbeeld het Mapbestand voor Microsoft Office gebruiken als u met een Microsoft applicatie werkt.
- Probeer het "MSAA Applicatie" Mapbestand als u weet dat uw applicatie MSAA ondersteunt.

Het kiezen van een ander Mapbestand:

1. Start uw applicatie.
2. Druk op de LINKER CONTROL + SPATIEBALK.
Het Regelpaneel van SuperNova wordt geopend.
3. Druk op ALT + B.
Het menu "Bestand" verschijnt met de geselecteerde menu optie "Nieuw".
4. Open met PIJL RECHTS het submenu "Nieuw" en ga met PIJL OMLAAG naar "Map" en druk op ENTER.
Het dialoogvenster "Kies een Mapbestand" wordt geopend.
5. Selecteer met de PIJL OMLAAG de optie "Gebruik een bestaand Mapbestand".
6. TAB naar de lijst met Mapbestanden en gebruik de pijltoetsen om een Mapbestand te selecteren.
7. TAB naar de "OK" knop en druk de SPATIEBALK.
Het dialoogvenster wordt afgesloten.
8. Druk op ESCAPE.
Het regelpaneel van SuperNova wordt gesloten en u gaat terug naar uw applicatie.

De detectie instellingen van het nieuwe Mapbestand zijn direct in gebruik. Blijft u problemen houden met de toegang tot uw applicatie neem dan contact op met Dolphin of uw lokale Dolphin leverancier om ondersteuning te krijgen.

2.9 Sneltoets conflicten

Het kan voorkomen dat de SuperNova sneltoetsen in conflict raken met de sneltoetsen van een applicatie. U kunt dit probleem op verschillende manieren oplossen.

2.9.1 Zet de SuperNova sneltoetsen uit

Een oplossing voor een conflict tussen de sneltoetsen van SuperNova en uw toepassing kan zijn het uitzetten van de sneltoetsen van SuperNova. Dit zet alle sneltoetsen buiten werking behalve de sneltoets die ervoor zorgt dat de sneltoetsen van SuperNova weer aangezet worden.

Actie Sneltoetsen

Funcie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Sneltoetsen aan of uitzetten	LINKER CONTROL + 8	SHIFT + CAPS LOCK + 3

2.9.2 SuperNova de volgende toetsdruk laten negeren

Een andere oplossing voor een conflict tussen de sneltoetsen van SuperNova en uw toepassing kan zijn het doorgeven aan SuperNova dat de volgende toetsdruk moet worden genegeerd. Zodra de toetsen zijn losgelaten zal SuperNova automatisch de eigen sneltoetsen weer activeren.

Actie Sneltoetsen

Funcie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Doorgeven van de volgende toetsdruk aan uw toepassing	LINKER CONTROL + 7	CAPS LOCK + 3

2.9.3 Een SuperNova sneltoets wijzigen

U kunt elke SuperNova sneltoets toevoegen, verwijderen of de toewijzing veranderen. Dit is een methode om de conflicten die bestaan tussen enkele

toetsen van SuperNova en uw toepassing op te lossen of het wijzigen kan ervoor zorgen dat u een sneltoets combinatie kan gebruiken die u prettiger vindt.

Om dit te bereiken:

1. Druk op de LINKER CONTROL + SPATIEBALK. Hiermee wordt het Regelpaneel van SuperNova geopend.
2. Druk op ALT + P. Dit opent het menu "Algemeen".
3. Ga met de PIJL OMLAAG naar "Toetsenbord en Sneltoetsen..." en druk op ENTER. Dit opent het "Toetsenbord en Sneltoetsen" dialoogvenster.
4. Ga met de CONTROL + TAB naar het tabblad "Sneltoetsen".
5. Gebruik de "Sneltoetsgroep" lijst en de "Instructie" lijst om de gewenste sneltoets te selecteren die u wilt wijzigen.
6. Gebruik de "Toets toevoegen", "Toets vervangen" of "Toets verwijderen" knoppen om de sneltoets te wijzigen.
7. TAB naar de "OK" knop en druk de SPATIEBALK. Hiermee worden uw wijzigingen bevestigd en het dialoogvenster afgesloten.

Indien u het lastig vindt uw sneltoets uit de categorieën en instructies te vinden gebruik dan de Toetsomschrijving van SuperNova om u daarbij te helpen.

2.10 Sneltoetsen

2.10.1 Acties

Functie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Regelpaneel oproepmenu	CAPS LOCK + SPATIEBALK	CAPS LOCK + SPATIEBALK
Doc Lezer	SHIFT + ALT + D	CAPS LOCK + F11
SuperNova help	CAPS + F1 of RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + /	CAPS + F1
Sneltoetsen aan / uit	LINKER CONTROL + 8	SHIFT + CAPS LOCK + 3

Regelpaneel openen	LINKER CONTROL + SPATIEBALK	LINKER CONTROL + SPATIEBALK
Volgende toets doorgeven aan toepassing	LINKER CONTROL + 7	CAPS LOCK + 3
Verlaten	CAPS LOCK + F4	CAPS LOCK + F4
Rij / Kolom modus schakelen	LINKER CONTROL + 9	Niet toegewezen
Schermdisplay verversen	LINKER CONTROL + PUNTKOMMA	CAPS LOCK + ESCAPE

2.10.2 Vergroter

Functie	Desktop - Standaard Numerieke Set	
Kleurenschema aan uit	LINKER CONTROL + NUMERIEK 0	SHIFT + ALT + C
Gekoppeld Gebied aanmaken	LINKER CONTROL + NUMERIEK 5	Niet toegewezen
Focus accentuering aan uit	LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + \,	LINKER SHIFT + LINKER ALT + O
Gekoppelde Gebieden aan uit	LINKER CONTROL + NUMERIEK 3	Niet toegewezen
Spring omlaag	LINKER CONTROL + CAPS LOCK + NUMERIEK 2	LINKER ALT + PAGINA OMLAAG
Spring naar links	LINKER CONTROL + CAPS LOCK + NUMERIEK 4	LINKER ALT + HOME

Spring naar rechts	LINKER CONTROL + CAPS LOCK + NUMERIEK 6	LINKER ALT + END
Spring omhoog	LINKER CONTROL + CAPS LOCK + NUMERIEK 8	LINKER ALT + PAGINA OMHOOG
Vergrotingsfactor verlagen	LINKER CONTROL + NUMERIEK MINUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG	LINKER ALT + MINUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG
Vergrotingsfactor verhogen	LINKER CONTROL + NUMERIEK PLUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMHOOG	LINKER ALT + IS GELIJK of CAPS LOCK + MUISWIEL OMHOOG
X Vergrotingsfactor verlagen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK /	Niet toegewezen
X Vergrotingsfactor verhogen	LINKER CONTROL + NUMERIEK /	Niet toegewezen
Y Vergrotingsfactor verlagen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK STER	Niet toegewezen
Y Vergrotingsfactor verhogen	LINKER CONTROL + NUMERIEK STER	Niet toegewezen
Vergroter aan uit	LINKER CONTROL + NUMERIEK ENTER	Alt + 0
Gekoppelde gebieden wijzigen	LINKER CONTROL + NUMERIEK 6	LINKER SHIFT + ALT + H

Primair gebied wijzigen	LINKER CONTROL + NUMERIEK 4	LINKER SHIFT + ALT + A
Omlaag verplaatsen	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + PIJL OMLAAG	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + PIJL OMLAAG
Naar links verplaatsen	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + PIJL LINKS	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + PIJL LINKS
Naar rechts verplaatsen	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + PIJL RECHTS	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + PIJL RECHTS
Naar onderkant links van scherm verplaatsen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 1	Niet toegewezen
Naar onderkant van scherm verplaatsen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 2	Niet toegewezen
Naar onderkant rechts van scherm verplaatsen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 3	Niet toegewezen
Naar linker zijkant van scherm verplaatsen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 4	Niet toegewezen
Naar midden van het scherm verplaatsen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 5	Niet toegewezen
Naar rechter zijkant van scherm verplaatsen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 6	Niet toegewezen
Naar linker bovenkant scherm verplaatsen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 7	Niet toegewezen
Naar bovenkant scherm verplaatsen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 8	Niet toegewezen

Naar rechter bovenkant scherm verplaatsen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 9	Niet toegewezen
Omhoog verplaatsen	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + PIJL OMHOOG	RECHTER CONTROL + RECHTER SHIFT + PIJL OMHOOG
Oriëntatie doorlopen	LINKER CONTROL + NUMERIEK 1	Niet toegewezen
Overzicht modus aan uit	LINKER CONTROL + \	Niet toegewezen
Omlaag gaan	RECHTER CONTROL + PIJL OMLAAG	RECHTER CONTROL + PIJL OMLAAG
Naar links gaan	RECHTER CONTROL + PIJL LINKS	RECHTER CONTROL + PIJL LINKS
Naar rechts gaan	RECHTER CONTROL + PIJL RECHTS	RECHTER CONTROL + PIJL RECHTS
Omhoog gaan	RECHTER CONTROL + PIJL OMHOOG	RECHTER CONTROL + PIJL OMHOOG
Primaire Vergrotersoort doorlopen	LINKER CONTROL + NUMERIEK 7	LINKER SHIFT + ALT + M
Positie herstellen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK PUNT	Niet toegewezen
Positie opslaan	RECHTER CONTROL + NUMERIEK 0	Niet toegewezen
Tekst vloeiend maken aan uit	LINKER CONTROL + NUMERIEK 8	Niet toegewezen

2.10.3 Vergroter Venster bijstellen

Functie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Koppeling wijzigen met muis	LINKER MUISKNOP	LINKER MUISKNOP
Gebied omlaag	PIJL OMLAAG	PIJL OMLAAG
Gebied links	PIJL LINKS	PIJL LINKS
Gebied rechts	PIJL RECHTS	PIJL RECHTS
Gebied omhoog	PIJL OMHOOG	PIJL OMHOOG
Koppelgebied opvragen annuleren	ESCAPE	ESCAPE
Inhoud omlaag	LINKER SHIFT + PIJL OMLAAG	LINKER SHIFT + PIJL OMLAAG
Inhoud links	LINKER SHIFT + PIJL LINKS	LINKER SHIFT + PIJL LINKS
Inhoud rechts	LINKER SHIFT + PIJL RECHTS	LINKER SHIFT + PIJL RECHTS
Inhoud omhoog	LINKER SHIFT + PIJL OMHOOG	LINKER SHIFT + PIJL OMHOOG
Oriëntatie doorlopen	LINKER CONTROL + NUMERIEK 1	Niet toegewezen
Vergrotingsfactor verlagen	LINKER CONTROL + NUMERIEK MINUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG	ALT + MINUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG
X Vergrotingsfactor verlagen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK /	Niet toegewezen
Y Vergrotingsfactor verlagen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK STER	Niet toegewezen

Gekoppeld gebied verwijderen	DELETE	DELETE
Modificatie modus verlaten	ESCAPE	ESCAPE
Vergrotingsfactor verhogen	LINKER CONTROL + NUMERIEK PLUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG	ALT + IS GELIJK of CAPS LOCK + MUISWIEL OMHOOG
X Vergrotingsfactor verhogen	LINKER CONTROL + NUMERIEK /	Niet toegewezen
Y Vergrotingsfactor verhogen	LINKER CONTROL + NUMERIEK STER	Niet toegewezen
Smaller maken	LINKER CONTROL + PIJL LINKS	LINKER CONTROL + PIJL LINKS
Korter maken	LINKER CONTROL + PIJL OMHOOG	LINKER CONTROL + PIJL OMHOOG
Hoger maken	LINKER CONTROL + PIJL OMLAAG	LINKER CONTROL + PIJL OMLAAG
Breder maken	LINKER CONTROL + PIJL RECHTS	LINKER CONTROL + PIJL RECHTS
Gebied verplaatsen met de muis	Z	Z
Inhoud van gebied verplaatsen met de muis	A	A
OK Gekoppeld gebied maken	ENTER of RECHTER MUISKNOP	ENTER of RECHTER MUISKNOP
Grootte van gebied wijzigen met de muis	X	X
Tekst vloeiend maken	LINKER CONTROL + NUMERIEK 8	Niet toegewezen

Volgen aan uit	LINKER SHIFT + NUMERIEK 8	Niet toegewezen
----------------	------------------------------	--------------------

2.10.4 Lichtkrant

Funcctie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Vergrotingsfactor verlagen	LINKER CONTROL + NUMERIEK MINUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG	ALT + MINUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMLAAG
X Vergrotingsfactor verlagen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK /	Niet toegewezen
Y Vergrotingsfactor verlagen	RECHTER CONTROL + NUMERIEK STER	Niet toegewezen
Lichtkrant verlaten	ESCAPE	ESCAPE
Lichtkrant verlaten en klik op teken of breng Dolphin Cursor naar teken	NUMERIEK ENTER	ENTER of LINKER MUISKNOP
Vooruit springen	TAB	TAB
Ga naar de eerste regel	HOME	HOME
Ga naar de Focus	NUMERIEK 0	F5
Ga naar de laatste regel	END	END
Vergrotingsfactor verhogen	LINKER CONTROL + NUMERIEK PLUS of CAPS LOCK + MUISWIEL OMHOOG	ALT + IS GELIJK of CAPS LOCK + MUISWIEL OMHOOG
X Vergrotingsfactor verhogen	LINKER CONTROL + NUMERIEK /	Niet toegewezen

Y Vergrotingsfactor verhogen	LINKER CONTROL + NUMERIEK 5	Niet toegewezen
Lichtkrant document	LINKER CONTROL + NUMERIEK 4	Niet toegewezen
Lichtkrant documentgebied en ga naar focus	LINKER CONTROL + LINKER SHIFT + NUMERIEK 2	Niet toegewezen
Lichtkrant document vanaf cursor	LINKER CONTROL + NUMERIEK 2	LINKER SHIFT + ALT + L
Lichtkrant hele venster	LINKER CONTROL + NUMERIEK 9	LINKER SHIFT + ALT + V
Achteruit Verplaatsen	PIJL LINKS	PIJL LINKS
Vooruit Verplaatsen	PIJL RECHTS	PIJL RECHTS
Volgende Regel	PAGINA OMLAAG	PAGINA OMLAAG
Vorige Regel	PAGINA OMHOOG	PAGINA OMHOOG
Sneller rollen	PIJL OMHOOG	PIJL OMHOOG
Langzamer rollen	PIJL OMLAAG	PIJL OMLAAG
Start of stop	SPATIEBALK	SPATIEBALK
Tekst vloeiend maken	LINKER CONTROL + NUMERIEK 8	Niet toegewezen

2.10.5 Item Zoeker

Functie	Desktop - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Item Zoeker (meervoudige tab dialoog)	CAPS LOCK + TAB	CAPS LOCK + TAB
Links	CAPS LOCK + 1	CAPS LOCK + F7

Frames of Elementen	CAPS LOCK + 2	CAPS LOCK + F9
Koppen	CAPS LOCK + 3	CAPS LOCK + F6
Tabellen	CAPS LOCK + 5	Niet toegewezen
Elementen	CAPS LOCK + 6	CAPS LOCK + F5
Revisies of Commentaren	CAPS LOCK + 7	LINKER SHIFT + CAPS LOCK + R
Fouten	CAPS LOCK + 8	Niet toegewezen

2.11 Netwerk SuperNova

2.11.1 Netwerk Installatie

Om de netwerk installatie te voltooien moet u:

1. SuperNova installeren op de bestanden server.
2. SuperNova activeren.
3. Werkstations configureren die SuperNova gebruiken.
4. De SuperNova instellingenmap voor de gebruiker opzetten.

Vorbereiding

Om met succes een netwerk installatie te doen moet u het volgende uitvoeren:

- Een map aanmaken op de bestanden server waarin de software kan worden geïnstalleerd. Alle SuperNova componenten installeren in sub-mappen binnen deze map en alle gebruikers Lees toegang geven tot deze map en submappen.
- Alle gebruikers moeten deze map kunnen benaderen met dezelfde netwerknaam (UNC pad, share naam, etc).
- Iedere gebruiker moet een eigen map hebben. Dit kan onderdeel zijn van een profiel of gewoon een persoonlijke map. De persoonlijke map kan zich bevinden op het netwerk of op hun eigen lokale machine indien ze altijd dezelfde machine gebruiken.

- Beheerdersrechten hebben voor alle werkstations.

Stap 1: Installeer SuperNova op de bestanden server

Om dit te bereiken:

1. Log aan op een werkstation of op de bestanden server met een gebruiker account dat toestemming heeft om naar de gekozen mappen te schrijven op de bestanden server.
2. Start het Dolphin installatie programma vanaf de product CD-ROM.
3. Selecteer, In het installatie programma, de installatie taal en selecteer de knop "Volgende" om naar het volgende scherm te gaan.
4. Selecteer "Netwerk" als uw product versie en selecteer de knop "Volgende" om naar het volgende scherm te gaan.
5. Indien het installatie programma een vorige versie op de bestanden server ontdekt, moet u kiezen uit het updaten van de bestaande installatie of het maken van een nieuwe installatie. Maak uw selectie en selecteer de knop "Volgende" om naar het volgende scherm te gaan.
6. Ga door de "Welkomst", "Leesmij" en "Eindgebruiker Licentie" schermen door het selecteren van de knop "Volgende".
7. Selecteer "Aangepaste Installatie" en selecteer de knop "Volgende" om naar het volgende scherm te gaan.
8. Volg de instructies op het scherm om het installatie programma te voltooien, waarbij u het UNC pad aangeeft voor de doelmap voor ieder component, bijvoorbeeld, \\server1\programs\dolphin\SuperNova\.

Installatie op de bestanden server is nu voltooid.

Stap 2: Activeer SuperNova

Product activering is vereist om een software licentie te verkrijgen voor SuperNova. Zonder een software licentie zal SuperNova slechts 30 dagen kunnen worden gebruikt.

Het SuperNova software licentie certificaat is vereist om SuperNova te activeren. Opmerking, het kan zijn dat u het certificaat apart van de software heeft ontvangen.

Om SuperNova te activeren:

1. Zoek en start het uitvoerbare EXE bestand om SuperNova te starten. U vindt het EXE bestand in de SuperNova installatiemap.

2. Wanneer SuperNova start zal een boodschap verschijnen met de vraag om het Dolphin Interceptor stuurprogramma te installeren. U kunt deze actie overslaan door op de knop "Nee" te drukken. Het Dolphin Interceptor stuurprogramma is alleen vereist op werkstations die SuperNova gebruiken.
3. Vervolgens verschijnt het activeringsscherm Dit zal aan u melden dat de activering nog steeds wordt vereist en daarbij het aantal dagen aangeven die overblijven om SuperNova te kunnen gebruiken.
4. Selecteer "Nu Activeren" om het activeringsproces te starten.
5. Selecteer de knop "Licentie voor meerdere gebruikers".
6. Voer de Licentiecode voor meerdere gebruikers in die op uw software licentie certificaat vermeld staat.

Product activering is voltooid.

Stap 3: Configureren werkstations

U moet elk werkstation configureren voor SuperNova: Het is mogelijk om deze stappen te automatiseren met behulp van login scripts.

1. Log aan als Beheerder of iemand met dezelfde veiligheids rechten. U moet toestemming hebben om naar de installatiemap te schrijven.
2. Bepaal de SuperNova installatiemap op het netwerk met Windows Verkenner en draai het programma "Netinstall.exe". U moet een boodschap zien die meldt dat de "Interceptie stuurprogramma geïnstalleerd en met succes geconfigureerd is". Als u een andere boodschap krijgt heeft u waarschijnlijk niet genoeg beheerdersrechten.
3. Log uit en herstart de machine.

Het configureren van het werkstation is voltooid.

Stap 4: De instellingenmap voor de gebruiker van SuperNova opzetten

Nieuwe gebruikers beginnen met de SuperNova Setup Wizard. Dit zal de gebruiker door de verschillende keuzemogelijkheden van SuperNova voeren. Om hun instellingen te kunnen opslaan moet een map ter beschikking staan waarin SuperNova kan schrijven. Gebruikers moeten deze locatie opgeven aan het einde van de Setup Wizard tenzij een pad reeds is ingesteld.

Om te vermijden dat de gebruiker een map locatie moeten opgeven kunt u een sleutel in het register invoeren. U moet de volgende sleutel aangeven:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Dolphin\SuperNova

Naam waarde reeks: Settings

Data waarde reeks: [type maplocatie]

2.11.2 Netwerkversie verwijderen

Het verwijderen van het Dolphin interceptor stuurprogramma van het werkstation:

1. Log aan als beheerder of als iemand met beheerdersrechten.
2. Open het "Uitvoeren" dialoogvenster.
3. Selecteer de knop "Bladeren" en bepaal de locatie van het bestand "dolcompinst.exe" in de map met SuperNova.
4. Ga naar de regel "Openen" in het "Uitvoeren" dialoogvenster, en voeg de schakelaar -remove toe. Voorbeeld,
`\\server\dolphin\snova\dolcompinst.exe -remove`
5. Selecteer de knop "OK" en u krijgt een boodschap die meldt dat het Interceptie stuurprogramma met succes is verwijderd. Indien u een andere boodschap krijgt, heeft u waarschijnlijk niet genoeg beheerder rechten.

U kunt nu alle werkstation koppelingen verwijderen, alsmede persoonlijke SuperNova instellingen bestanden en component mappen die zich op de bestandsserver bevinden.

2.11.3 Opdrachtregel parameters

Een opdrachtregel parameter (command line switch) is a parameter die u kunt toevoegen aan een opdrachtregel om daarmee het standaard gedrag van een programma te wijzigen. Typisch hiervoor is de toevoeging van een koppelteken (-) gevolgd door de parameter aan de opdrachtregel van de snelkoppeling opdracht van het programma.

Opmerking: Indien de opdrachtregel spaties bevat moet het pad naar het uitvoerbare programma zich tussen aanhalingstekens bevinden.

U kunt bijvoorbeeld de volgende opdrachtregel voor het starten van SuperNova gebruiken:

-nowizard

De Setup Wizard zal alleen de eerste keer dat een nieuwe gebruiker het SuperNova programma start verschijnen onder hun eigen

gebruiker profiel. U kunt deze opdrachtregel parameter gebruiken om te voorkomen dat de Setup Wizard van SuperNova verschijnt.

-i

U kunt SuperNova zodanig instellen dat de software updates dagelijks, wekelijks of maandelijks worden gecontroleerd. Deze opdrachtregel parameter zal voorkomen dat SuperNova controleert of er updates zijn en de bijbehorende optie uit het regelpaneel van SuperNova verwijderen.

-nosplash

SuperNova geeft een zogenaamd splash screen (startscherm) weer wanneer het wordt geopend. U kunt voorkomen dat dit splash screen verschijnt door de opdrachtregel parameter. U kunt ook voorkomen dat het splash screen weergegeven wordt door de selectie van "Opstartscherm bij opstarten uitschakelen" aankruisvak in het "Opstart voorkeuren" dialoogvenster.

2.12 Referentie

2.12.1 Nieuwe Situatie Instellen dialoogvenster

Menu: Bestand > Nieuw > Situatie instellingen

Er is een mogelijkheid om een Situatie aan te maken of een bestaande te gebruiken, met behulp van de opties in het "Kies of Maak een Situatie aan" dialoogvenster.

Opties:

- Nieuwe Situatie aanmaken keuzerondje.
Nieuwe Situatie instellingen kunnen worden aangemaakt door dit keuzerondje te selecteren en dan de "OK" knop te selecteren. Hiermee komt u in de volgende stap voor het aanmaken. Kijk, wat alle te volgen stappen inhouden, in het hoofdstuk "Situatie Instellingen aanmaken".
- Gebruik bestaande Situatie keuzerondje.
Het is mogelijk om een andere bestaande Situatie, uit een beschikbare Situaties lijst, te kiezen met deze optie. Let op, de Situatie lijst geeft alleen de Situatie instellingen weer die beschikbaar zijn in het actieve Applicatie Instellingen bestand.

2.12.2 Nieuwe Applicatie Instellen dialoogvenster

Menu: Bestand > Nieuw > Applicatie instellingen

Er is een mogelijkheid om een Applicatie instellingen bestand aan te maken of een bestaande te gebruiken, met behulp van de opties in het "Selecteer instellingen bestand" dialoogvenster.

Opties:

- Maak nieuw instellingenbestand aan keuzerondje.
Nieuwe Applicatie instellingen kunnen worden aangemaakt door deze optie te selecteren en dan de "OK" knop te selecteren. Na de selectie van de "OK" knop komt u in de volgende stap van het aanmaak proces. Kijk, wat alle te volgen stappen inhouden, in het hoofdstuk "Applicatie Instellingen aanmaken".
- Gebruik bestaand instellingenbestand keuzerondje.
Het is mogelijk om een ander instellingen bestand te gebruiken, door deze optie te selecteren en dan een bestand te kiezen uit de lijst met beschikbare bestanden. U bevestigt uw keuze door de knop "OK" te selecteren. De instellingen worden direct toegepast, tenzij u de optie "Gebruik de standaard Instellingen in het regelpaneel" heeft geactiveerd. Als deze optie is geselecteerd zullen de nieuwe instellingen worden gebruikt zodra u terug gaat naar uw applicatie.

2.12.3 Nieuwe Map dialoogvenster

Menu: Bestand > Nieuw > Map

Er is een mogelijkheid om een Mapbestand aan te maken of een bestaande te gebruiken, met behulp van de opties in het "Kies een Mapbestand" dialoogvenster.

Opties:

- Aanmaken nieuw mapbestand keuzerondje.
Een nieuw Mapbestand kan worden aangemaakt door dit keuzerondje te selecteren en dan de "OK" knop te selecteren. Hiermee komt u in de volgende stap voor het aanmaken. Kijk, wat alle te volgen stappen inhouden, in de "Map Gids". Deze gids is beschikbaar via het SuperNova "Help" menu.
- Gebruik een bestaand Mapbestand keuzerondje.
Het is mogelijk om een alternatief Mapbestand te gebruiken, door deze optie te kiezen, en een bestand te selecteren uit een lijst met beschikbare bestanden. Om meer te weten te komen over de reden

voor het gebruiken van een ander mapbestand kunt u het hoofdstuk "Veranderen van Mapbestand" doornemen.

2.12.4 Nieuw Scriptmenu item

Menu: Bestand > Nieuw > Script

Een nieuw Scriptbestand kan worden aangemaakt voor de actieve applicatie door het selecteren van deze menu optie. Bij het aanmaken van een nieuw Scriptbestand wordt de Dolphin Script Editor geopend. De Dolphin Script Editor bevat een "Help" menu die koppelingen bevat naar de Script Gids.

Let op: Als er reeds een Scriptbestand bestaat voor de actieve applicatie zal deze menu optie niet geactiveerd zijn. Ga naar het menu "Bestand", submenu "Bewerken" en selecteer "Script" om een bestaand Scriptbestand te bekijken en te bewerken.

2.12.5 Situatie Instellingen Bewerken dialoogvenster

Menu: Bestand > Bewerken > Situatie instellingen

Uw Situatie instellingen kunnen worden verwijderd of de eigenschappen kunnen worden gewijzigd, door gebruik te maken van de opties in het "Situatiebeheer" dialoogvenster. Let op: Het Applicatie Instellingen bestand dat de Situatie Instellingen bevat moet worden gebruikt om de Situaties in dat bestand te kunnen bewerken.

- Situatie lijst.
Kies de Situatie die u wilt gaan bewerken of uit de lijst wilt verwijderen.
- Bewerk de Regels knop.
U kunt het bewerken van regels van de Situatie beginnen, door deze knop te selecteren. Dit opent het "Bepaal de Situatie regels" dialoogvenster. In dit dialoogvenster kunt u de naam van de Situatie wijzigen, venster en klasse details veranderen van de Situatie regel en regels toevoegen of verwijderen.
- Verwijderen knop.
Door het selecteren van deze knop kunt u de actieve Situatie uit uw Applicatie Instellingen bestand verwijderen. Na het selecteren van deze knop krijgt u een waarschuwing met de vraag of u wilt bevestigen dat u wilt verwijderen. Ga verder door "Ja" te selecteren of annuleer met de "Nee" knop.

2.12.6 Applicatie Instellingen Bewerken dialoogvenster

Menu: Bestand > Bewerken > Applicatie instellingen

Uw Applicatie instellingen bestand kan worden verwijderd of de eigenschappen kunnen worden gewijzigd, door gebruik te maken van de opties in het "Bestandsbeheer Instellingen" dialoogvenster.

- **Applicatie Instellingen bestanden lijst.**
Kies het Applicatie Instellingen bestand dat u wilt gaan bewerken of uit de lijst wilt verwijderen. Let op: Het "Standaard Applicatie" instellingen bestand kan niet worden verwijderd, omdat dit een SuperNova systeembestand is.
- **Eigenschappen knop.**
U kunt de eigenschappen van een Applicatie Instellingen bestand bewerken door de selectie van deze knop. Dit opent het "Eigenschappen instellingenbestand" dialoogvenster. In dit dialoogvenster is het mogelijk om de naam en de versienummer van het instellingenbestand te wijzigen en aangeven of verwijderen welke applicaties gekoppeld kunnen zijn aan dit bestand.
- **Verwijder dit Instellingen bestand knop.**
Door het selecteren van deze knop kunt u het actieve Applicatie Instellingen bestand verwijderen. Na het selecteren van deze knop krijgt u een waarschuwing met de vraag of u wilt bevestigen dat u wilt verwijderen. Ga verder door "Ja" te selecteren of annuleer met de "Nee" knop.

2.12.7 Map Bewerken dialoogvenster

Menu: Bestand > Bewerken > Map

U kunt de eigenschappen en regels van een Mapbestand bewerken door de selectie van deze menu optie. Om meer te weten te komen over Mapbestanden kunt u een blik werpen in de Map gids, beschikbaar via het "Help" menu van het SuperNova regelpaneel.

Dit dialoogvenster bevat onder meer Script opties. U kunt Scriptbestanden en Extensie scriptbestanden aanmaken, opnieuw laden, bewerken of verwijderen. Voor meer informatie over Scriptbestanden kunt u terecht in de Script gids. U kunt de Script gids openen vanuit het SuperNova regelpaneel "Help" menu.

2.12.8 Script menu item Bewerken

Menu: Bestand > Bewerken > Script

U kunt het Scriptbestand voor de actieve applicatie bewerken door deze menu optie te selecteren. Het Scriptbestand wordt geopend in de Dolphin Script Editor. De Dolphin Script Editor bevat een "Help" menu die koppelingen bevat naar de Script Gids.

Let op: Als er geen Scriptbestand bestaat voor de actieve applicatie zal deze menu optie niet geactiveerd zijn. Om een nieuw Scriptbestand aan te maken gaat u naar het menu "Bestand", submenu "Nieuw" en selecteert "Script".

2.12.9 Persoonlijk Kleurenschema Instellen dialoogvenster

Menu: Beeld > Kleurenschema > Instellen

U kunt uw eigen kleurenschema maken met behulp van de opties in het "Eigen kleurenschema instellen" dialoogvenster.

Let op: Om dit dialoogvenster te kunnen openen moet u de optie "Persoonlijk schema" kiezen voor het te gebruiken kleurenschema en daarna de optie "Instellen" voor een lijst met kleuren schema's.

- Helderheid omkeren aankruisvak.
Deze optie keert de helderheid van het scherm om, waarbij een typisch donker op licht scherm wordt omgezet naar een licht op donker scherm. Deze optie heeft geen invloed op schermkleuren of verzadiging van het scherm.
- Contrast en Helderheid schuiven.
De "Contrast" en de "Helderheid schuiven" werken op het scherm op dezelfde manier als de Contrast en Helderheid instellingen op uw televisie.
- Klassieke opties.
U kunt de "Kleur" schuif gebruiken om de hoeveelheid kleur op het scherm in te stellen. U kunt de "Kleur bijstellen" schuif gebruiken om de hoeveelheid kleur op het scherm in te stellen zonder dat de helderheid wijzigt.
- Tint opties.
Om een tint aan te brengen op het scherm kunt u deze optie gebruiken. Dit kan een enkele, dubbele of drievoudige tintkleur zijn, te

kiezen uit beschikbare lijsten . Als er geen bevredigende kleur bijzit kunt u kiezen voor "Persoonlijk" uit de lijst, waarmee een kleurenpalet wordt geopend die meer kleuren aanbiedt. Met de tint opties kunt u ook het niveau van de kleur intensiteit instellen. U doet dit met de schuif "Niveau".

- **Kleur vervanger opties.**
De "Kleur vervanger" opties kunnen worden gebruikt om een schermkleur te vervangen door een andere kleur, u kunt bijvoorbeeld de kleur rood willen vervangen door blauw omdat u meer moeilijkheden heeft met het lezen van rode tekst.
- **Bekijk kleurinstelling in dit dialoogvenster aankruisvak.**
Selecteer dit aankruisvak om de wijzigingen te bekijken die u aanbrengt.

2.12.10 Beeld Accentuering Opties dialoogvenster

Menu: Beeld > Markering > Instellingen

De verschillende soorten focussen kunt u zichtbaarder maken met behulp van het toevoegen van een accentuering. U heeft de keuze wat betreft de stijl, kleur en gedrag van de accentuering in het "Accentuering Opties" dialoogvenster.

Muis tabblad

- **Muis accentueren aankruisvak.**
Selecteer dit aankruisvak om de accentuering van deze focus te verkrijgen. Verwijder de selectie ervan om de accentuering van deze focus uit te zetten.
- **Beeld groep.**
 - Gebruik de "Vorm" instellingen om te bepalen hoe en hoe groot de accentuering moet zijn.
 - Kijk in het "Tonen" lijstvenster om in te stellen wanneer de accentuering zichtbaar moet zijn. Let op: selecteren van "Via sneltoets" betekent dat de accentuering wordt geregeld met de Focus accentueren sneltoets en het selecteren van "Dynamisch volgen" betekent dat de muis accentuering zichtbaar blijft totdat een toets op het toetsenbord wordt gedrukt.
- **Effect groep.**
U kunt kiezen uit diverse kleuropties. Afhankelijk van de gekozen optie kunt u ook de kleur(en) en/of het transparant zijn instellen.

Cursor tabblad

- Cursor Accentueren aankruisvak.
Selecteer dit aankruisvak om de accentuering van deze focus te verkrijgen. Verwijder de selectie ervan om de accentuering van deze focus uit te zetten.
- Beeld groep.
 - Gebruik de "Vorm" instellingen om te bepalen hoe en hoe groot de accentuering moet zijn.
 - Kijk in het "Tonen" lijstvenster om in te stellen wanneer de accentuering zichtbaar moet zijn. Let op: selecteren van "Via sneltoets" betekent dat de accentuering wordt geregeld met de Focus accentueren sneltoets en het selecteren van "Dynamisch volgen" betekent dat de cursor accentuering zichtbaar blijft totdat SuperNova een andere soort focus tegenkomt, zoals bijvoorbeeld de muis.
- Effect groep.
U kunt kiezen uit diverse kleuropties. Afhankelijk van de gekozen optie kunt u ook de kleur(en) en/of het transparant zijn instellen.

Regel tabblad.

- Regel accentueren aankruisvak.
Selecteer dit aankruisvak om de accentuering van deze focus te verkrijgen. Verwijder de selectie ervan om de accentuering van deze focus uit te zetten.
- Beeld groep.
 - Gebruik de "Vorm" instellingen om te bepalen hoe en hoe groot de accentuering moet zijn.
 - Kijk in het "Tonen" lijstvenster om in te stellen wanneer de accentuering zichtbaar moet zijn. Let op: selecteren van "Via sneltoets" betekent dat de accentuering wordt geregeld met de Focus accentueren sneltoets en het selecteren van "Dynamisch volgen" betekent dat de regel accentuering zichtbaar blijft totdat SuperNova een andere soort focus tegenkomt, zoals bijvoorbeeld de muis.
- Effect groep.
U kunt kiezen uit diverse kleuropties. Afhankelijk van de gekozen optie kunt u ook de kleur(en) en/of het transparant zijn instellen.

Focus tabblad.

De tem "Focus" heeft betrekking op de focus gebruikt bij dialoogvensters en menu's.

- Focus accentueren aankruisvak.
Selecteer dit aankruisvak om de accentuering van deze focus te

verkrijgen. Verwijder de selectie ervan om de accentuering van deze focus uit te zetten.

- Beeld groep.
- Gebruik de "Vorm" instellingen om te bepalen hoe en hoe groot de accentuering moet zijn.
- Kijk in het "Tonen" lijstvenster om in te stellen wanneer de accentuering zichtbaar moet zijn. Let op: selecteren van "Via sneltoets" betekent dat de accentuering wordt geregeld met de Focus accentueren sneltoets en het selecteren van "Dynamisch volgen" betekent dat de focus accentuering zichtbaar blijft totdat SuperNova een andere soort focus tegenkomt, zoals bijvoorbeeld de muis.
- Effect groep.
U kunt kiezen uit diverse kleuropties. Afhankelijk van de gekozen optie kunt u ook de kleur(en) en/of het transparant zijn instellen.

2.12.11 Muisaanwijzers dialoogvenster

Menu: Beeld > Muisaanwijzers

In SuperNova zijn muisaanwijzers beschikbaar die groter en eenvoudiger te zien zijn dan de normale Windows muisaanwijzers. De aanwijzers zijn beschikbaar in een reeks verschillende kleuren en afmetingen.

Opties:

- Schema lijst.
Uit de schema lijst is een bestaand Muisaanwijzer schema te kiezen. Als geen van de muisaanwijzers bruikbaar is, gebruik dan de andere opties om een nieuw schema aan te maken of wijzig een bestaand schema.
- Soort lijst en Aanwijzer beeld lijst.
De lijst "Soort" geeft de verschillende soorten aanwijzers in Windows weer en de lijst "Aanwijzer beeld" biedt de verschillende afbeeldingen van aanwijzers die u kunt gebruiken voor de gekozen aanwijzer soort. Voor het wijzigen van een aanwijzer selecteert u het soort aanwijzer en kiest daarna een aanwijzer beeld uit de beschikbare afbeeldingen lijst.
- Nieuw knop.
Het drukken op de knop "Nieuw" opent het "Nieuw schema aanmaken" dialoogvenster. In dit dialoogvenster voert u een naam in voor het nieuwe schema. Het nieuwe schema verschijnt in de "Schema" lijst.

- Herstel naar standaard knop.
Als u een standaard SuperNova schema heeft gewijzigd zal het drukken op deze knop het schema terug brengen naar het originele SuperNova aanwijzer schema.
- Verwijderen knop.
Als u een nieuw schema heeft aangemaakt zal het drukken op deze knop een boodschap venster openen met de vraag of u wilt dat dit schema wordt verwijderd. Kies "Ja" om het schema te verwijderen of "Nee" om te annuleren.
- Eigen afmeting aanwijzer groep.
De opties in deze groep bieden de mogelijkheid om de afmeting van de muisaanwijzer in te stellen in het huidige schema, in relatie tot de standaard afmeting.
- Gebruik eigen afmeting aanwijzer aankruisvak.
Indien dit aankruisvak is geselecteerd zal de afmeting die bepaald is in de lijst "Afmeting" worden toegepast op alle aanwijzers in het actieve schema.
- Afmeting lijst.
De "Afmeting" lijst bevat een reeks aan afmetingen die u kunt toepassen voor de aanwijzers in het actieve schema. Gekozen kan worden voor een vaste grootte, bijvoorbeeld 8, die tot gevolg heeft dat de aanwijzers 8 keer de originele afmeting krijgen. Wanneer een vaste waarde is gekozen zullen de aanwijzers dezelfde afmeting blijven behouden onafhankelijk van de gekozen vergroting. Als alternatief kan gekozen worden voor een waarde gerelateerd aan het vergroter niveau, bijvoorbeeld 150%. Met een relatieve waarde wordt de afmeting van de aanwijzer bijgesteld op het moment dat u de vergroting verkleint of vergroot. Bij een hogere vergrotingsfactor kan het zijn dat de aanwijzer een te groot gedeelte van het scherm in beslag neemt, dus is het kiezen van een relatieve afmeting met betrekking tot de originele afmeting van de aanwijzer een uitkomst.
- Gebruik alleen eigen afmeting aanwijzer in vergrootte gebieden aankruisvak.
Door selectie van dit aankruisvak zal de eigen afmeting van de aanwijzer alleen zichtbaar zijn bij vergrootte gebieden. Het is niet zichtbaar wanneer de vergroter is uitgezet of een niet vergroot gebied bekijkt bij gebruik van vergrotingsoorten zoals Gesplitst scherm.

2.12.12 Doc Lezer Instellingen dialoogvenster

Menu: Beeld > Doc Lezer Instellingen

De opties die beschikbaar zijn in het "Doc Lezer Instellingen" dialoogvenster regelen de Doc Lezer leesomgeving. Dit dialoogvenster kan worden geopend door het selecteren van het "Beeld" menu of de "Opties" knop in de Doc Lezer werkbalk.

Opties:

- Font instellingen.
In de Doc Lezer kunt u het lettertype bepalen waarmee de tekst binnen het documentvenster wordt weergegeven. Ook de te gebruiken lettergrootte kan worden ingesteld.
- Kleur instelling.
De te gebruiken kleuren in het documentvenster kan worden ingesteld. Er zijn ook drie categorieën waaraan u een achtergrond en voorgrond kleur kunt toewijzen.
 - Document kleuren stellen de kleuren in voor de achtergrond en voorgrond die gebruikt worden in het documentvenster. Als u echter de optie "Document kleuren gebruiken" ingesteld heeft zal deze instelling niet worden gebruikt.
 - **Woord accentuering kleuren** stelt de achtergrond en voorgrond kleuren in die worden gebruikt door de Doc Lezer voor de actieve focus. Dit geeft het actieve geselecteerde woord weer tijdens het lezen door het document door de Doc Lezer. Als u echter de optie "Woord omkeren" ingesteld heeft zal deze instelling niet worden gebruikt. In plaats daarvan zal de accentuering worden omgekeerd gebaseerd op de eigen kleur instelling.
 - **Eenheid accentuering kleuren** stelt de achtergrond en voorgrond kleuren in die worden gebruikt in de door u aangegeven eenheid van verplaatsing. Dat wordt dan geaccentueerd als u met de cursor omlaag gaat door het document.
- Hele document oppakken aankruisvak.
Door selectie van het "Hele document oppakken" aankruisvak wordt het hele document geladen in de Doc Lezer. Afhankelijk van de afmeting van het document kan dit enige seconden duren. Deze optie wordt alleen ondersteund in applicaties die voldoen aan de DOM zoals Microsoft Word, Adobe Acrobat Lezer, Internet Explorer, NotePad, WordPad, enzovoort.
Het is ook mogelijk om het aantal regels op te geven dat u geladen wilt hebben, door de selectie van "Hele document oppakken"

aankruisvak te verwijderen en het aantal regels op te geven in het beschikbare ringveld. Hiermee krijgt u de mogelijkheid om sneller een gedeelte van een document te laden.

Wanneer u werkt met een applicatie die geen DOM ondersteuning heeft, zal de Doc Lezer de inhoud laden van het actieve scherm.

- **Woord omkeren aankruisvak.**
Door de selectie van het "Woord omkeren" aankruisvak zal de accentuering van de focus omgekeerd worden gebaseerd op de document kleuren die zijn ingesteld of gebaseerd op de actuele kleuren van het document, afhankelijk van actueel is ingesteld.
- **Document kleuren gebruiken aankruisvak.**
Het selecteren van dit aankruisvak betekent dat de Doc Lezer de kleuren gebruikt die bepaald zijn in het document in plaats van het gebruik van de eigen kleuren.
- **Document stijl gebruiken aankruisvak.**
Selecteren van deze optie wil zeggen dat de stijlen van het document in de Doc Lezer worden gebruikt.
- **Omslag regel naar. lijst.**
De optie "Omslag regel naar" kan worden gebruikt om een regelafbreking in te voegen in een regel, indien deze een bepaalde lengte overschrijdt. Dit kan nuttig zijn als regels buiten het actieve venster rollen.
Om deze optie niet te laten werken kunt u de waarde van "Omslag regel naar" op 0 zetten.
- **Doc Lezer Snelheid schuif.**
De "Doc Lezer snelheid" schuif bepaalt de snelheid waarmee het document wordt gelezen.

2.12.13 Meerdere Monitors dialoogvenster

Menu: Beeld > Meerdere Monitors

De opties voor meerdere monitors kiest u in het Meerdere Monitors dialoogvenster.

Om meerdere monitors te kunnen gebruiken heeft SuperNova een grafische kaart nodig die is aangesloten aan het computer moederbord, zoals een A G P / P C I of P C I e grafische kaart. Het gebruik van USB grafische kaartadapters worden niet ondersteund.

Opties:

- **Weergave modus voor extra Monitor groep.**
De opties in deze groep geven de mogelijkheid om een setup te

kiezen voor meerdere monitors op een computer waarbij u heeft gekozen om geen uitgebreid bureaublad in de Windows weergave opties te gebruiken.

- Enkel keuzerondje.
Deze optie kiest u als u slechts een enkele monitor wilt gebruiken.
- Spreiden keuzerondje.
Met deze optie kiest u ervoor om twee monitors te gebruiken die zich gedragen als één grote monitor. In dit scenario zal een enkel bureaublad worden verspreid over beide monitors en u kunt vrijelijk de vergroting over beide monitors gebruiken zoals u dat zou doen bij een enkele monitor.
- Kloon keuzerondje.
Met deze optie verkiest u het weergeven van dezelfde uitvoer op alle monitors die zijn gekoppeld aan de computer. Alle vergroter en verdere beeld instellingen werken op alle monitors op dezelfde wijze.
- Kloon met standaard beeld keuzerondje.
Met deze optie kan het vergroot scherm weergegeven worden op de primaire monitor, terwijl alle andere monitors een standaard niet vergroot scherm weergeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij training situaties, waarbij een andere gebruiker een scherm zonder beeldeffecten kan zien, om een overzicht te hebben van het hele scherm.
- Kleurenschema activeren aankruisvak.
Als deze optie is geselecteerd in Kloon met standaard beeld zullen de monitors die het niet vergroot scherm weergeven ook het gebruikte Kleurenschema tonen.
- Kleurenschema toepassen op andere bureaublad aankruisvak.
Als deze optie is geselecteerd in Kloon met standaard beeld zullen de monitors die het niet vergroot scherm weergeven ook eventuele gebruikte focus accentuering opties tonen.
- Beeld Modus voor andere bureaublad groep.
De opties in deze groep kunnen worden gebruikt om de meest adequate setup te kiezen voor computers die het bureaublad verdeeld hebben over extra monitors. Let op: u moet de optie "Enkel" selecteren in de "Weergave modus voor extra Monitor" groep om het mogelijk te maken om het bureaublad te verdelen in de Windows Weergave Instellingen.
- Spreiden keuzerondje.
Met deze optie kiest u ervoor om twee monitors te gebruiken die zich gedragen als één grote monitor. In dit scenario wordt een enkel bureaublad weergegeven over beide monitors.

- Applicaties naast elkaar keuzerondje.
In deze modus kunnen verschillende applicaties op verschillende monitors worden weergegeven. Bij het werken met applicaties naast elkaar kunnen de volgende sneltoetsen nuttig zijn:

Functie	Sneltoetsen
Schakel van monitor (verspringt muisaanwijzer naar het centrum van de volgende monitor, waarbij het actieve vergrootte venster positie onveranderd blijft)	CAPS LOCK + MIDDELSTE MUISKNOP
Verplaats de applicatie naar de rechter monitor	WINDOWSTOETS + SHIFT + PIJL RECHTS
Verplaats de applicatie naar de linker monitor	WINDOWSTOETS + SHIFT + PIJL LINKS

- Presentatie Modus aankruisvak.
Deze optie wordt gebruikt als één monitor het vergroot scherm moet weergeven en alle andere monitors een niet vergroot scherm. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het weergeven van een presentatie, waarbij u een vergroot scherm gebruikt en het publiek op een tweede monitor het niet vergroot scherm ziet.
- Muisbuffer aankruisvak.
Deze optie is te gebruiken om te voorkomen dat de muisaanwijzer per ongeluk te snel naar een andere monitor wordt verplaatst, als u de functie voor een ander bureaublad gebruikt. Dit wordt bereikt door een zeker niveau van weerstand te geven aan de zijkant van het scherm, hetgeen betekent dat u extra moeite moet doen om de muisaanwijzer te verplaatsen naar een andere monitor. Het weerstandsniveau van de muisbuffer wordt ingesteld via de "Wee4rstand" schuif.
- Weerstand schuif.
U regelt de muisweerstand met behulp van deze schuif. Hoe hoger de waarde, hoe groter de weerstand, dat betekent dat u langer de muisaanwijzer tegen de zijkant van het scherm aan moet drukken om van monitor naar monitor te verplaatsen.
- Schakel monitor sneltoets lijst.
Bij het werken met applicaties "Naast elkaar" bij het gebruik van een ander bureaublad, kan het zijn dat u de muisaanwijzer snel van de ene monitor naar de andere wilt verplaatsen zonder de vergroting weg te halen van het gebied op het scherm waar u mee bezig bent. Dit kan gebeuren met behulp van de "Schakel Monitor" sneltoets. De

standaard sneltoets voor het schakelen tussen monitors is CAPS LOCK + MIDDELSTE MUISKNOP.

- Toets toevoegen, Toets vervangen en Toets verwijderen knoppen. Deze knoppen kunt u gebruiken om de diverse "Schakel monitor" sneltoetsen te wijzigen.

2.12.14 Beeld Geavanceerde opties dialoogvenster

Menu: Beeld > Geavanceerde opties

U kunt de instellingen aanbrengen voor een verscheidenheid aan SuperNova functies door het selecteren van de opties in het "Geavanceerde opties" dialoogvenster.

Algemene Voorkeuren tabblad

- Accentueren Sneltoets actie groep
Beeld accentueringen kunnen worden ingesteld op een aantal verschillende manieren. Één van deze manieren is het weergeven van accentueringen wanneer een sneltoets wordt gedrukt. Hoe de sneltoets zich gedraagt wanneer die wordt gedrukt wordt bepaald in het "Accentuering weergeven" lijstvenster. Dit kan worden ingesteld op "Totdat sneltoets opnieuw gedrukt" of "Totdat sneltoets losgelaten".
- Fractionele vergroting groep
Het "Fractionele vergroting toestaan" aankruisvak bepaalt of het verhogen van de vergroting in fracties wordt toegestaan of niet. Als u de fractionele vergroting uitzet zal er niet direct iets veranderen. Slechts na de volgende verandering in de vergroting zal de factor verschuiven naar de lineaire factor die het dichtst bij gelegen is. Indien u tegenstrijdigheden ondervindt bij het gebruik van de fractionele vergroting dan zijn er opties aanwezig die mogelijke oplossingen kunnen bieden en de prestatie verbeteren.
- Overzicht modus groep
De instellingen in deze groep bepalen hoe de Vergroter positie wordt weergegeven op het scherm in de Overzicht modus. Het vergroot gebied kan worden omgekeerd of de achtergrond kan worden omgekeerd. In deze groep bepalen de instellingen tevens het gedrag van de Overzicht modus sneltoets. Dit kan worden ingesteld op "Totdat sneltoets opnieuw gedrukt" of "Totdat sneltoets losgelaten".
- Video Compatibiliteit knop
Deze knop opent het "Videosysteem" dialoogvenster. Dit dialoogvenster bevat een aantal aankruisvakken voor het optimaliseren van de snelheid van de vergroting en het oplossen van

scherm corruptie problemen veroorzaakt door niet regelgebonden video stuurprogramma's.

Vergroter tabblad

- Normaal aankruisvak.
Indien het aankruisvak "Normaal" niet is geselecteerd zult u twee instel elementen vinden die het mogelijk maken om de horizontale en verticale vergroting apart in te stellen. Indien de normale vergroting ingeschakeld wordt zal de vergrotingsfactor veranderen in een gemiddelde van de factoren. Let op: de True Fonts zijn niet ondersteund als u werkt met verschillende horizontale en verticale vergrotingen.
- Schermrand gedrag groep
De instellingen in deze groep zijn specifiek voor het Vergrootglas en het Aanpassend vergrootglas. De keuzerondjes in deze groep bepalen het gedrag van het vergroot venster als het zich verplaatst naar de kant van het scherm. De standaard instelling is "Proportioneel".
Deze instelling plaatst het vergroot venster op het scherm direct in proportie met de positie van de muisaanwijzer. De "Schermrand vrij" optie zal het vergroot venster verplaatsen wanneer de aanwijzer of cursor de bijbehorende rolkantlijn raakt. Het vergroot venster zal stoppen zodra de zijkant van het scherm wordt bereikt. De "Verplaats voorbij schermkant" optie simuleert hetgeen u te zien zou krijgen als u een echt vergrootglas over de aanwijzer heen legt. Het vergroot venster kan buiten het scherm komen te staan met de muisaanwijzer erin. Deze modus werkt het best als u 100% rolkantlijnen instelt.
- Vloeiende letters groep.
Vloeiende letters verbeteren de leesbaarheid van de tekst op het scherm bij het gebruik van de vergroter. Opties bevatten:
 - Geen keuzerondje.
Kies "Geen" om de optie Vloeiende letters uit te zetten.
 - Standaard keuzerondje.
Kies "Standaard" voor de basis Vloeiende letters. Gebruik deze optie als u prestatie problemen ondervindt met de True Fonts.
 - True Fonts keuzerondje
Kies "True Fonts" voor een perfecte weergave in alle vergrotingen. U kunt experimenteren met de True Font instellingen als u een vergroting van 3 of minder gebruikt, of bij gebruik van een LCD monitor.
- True Fonts Instellingen groep.
 - Standaard keuzerondje.
Het gebruik van "Standaard" maakt dat het karteffect van de tekst niet

wordt verbeterd. Dit is de standaard en de snelste methode, speciaal bij een vergrotingsfactor van 4 of hoger.

- Anti-karteleffect knop.
Deze instelling maakt de tekst vloeiender en rondt de hoeken af. Als u een getand effect ervaart bij gebruik van True Fonts bij een kleine vergroting kunt het beste deze optie gebruiken.
- Cleartype keuzerondje.
Als u een LCD monitor gebruikt kunt u het beste deze optie selecteren, speciaal als u met een vergroting van 3 of minder werkt. Met deze instelling wordt de tekst met behulp van sub-pixels afgebeeld.

U kunt schakelen tussen "Geen", "Standaard" en "True Fonts" met behulp van een SuperNova sneltoets.

Vergroter Sneltoetsen

Functie	Desktop pc - Standaard Numerieke Set	Laptop - Universele Set
Vloeiende letters	LINKER CONTROL + NUMERIEK 8	Niet toegewezen

Let op: de True Fonts zijn niet beschikbaar als u werkt met verschillende horizontale en verticale vergrotingen. U kunt verschillende verticale en horizontale vergrotingsfactoren gebruiken met behulp van het "Normaal" aankruisvak in het "Beeld Geavanceerde Instellingen" dialoogvenster.

Volgen tabblad

- Muis volgen groep.
In deze groep is de optie "Muis volgen" ervoor om Supernova de muisaanwijzer te laten volgen of niet. Wanneer muisaanwijzer volgen is geselecteerd zal het venster zich verplaatsen zodra de muis wordt verplaatst buiten het muiskader. De afstand die wordt afgelegd is normaal juist genoeg, zodanig dat de muis tegen de schermrand of kantlijn opkomt. Voor het instellen van het muiskader drukt u op de muiskader knop. Dit brengt u naar het "Muiskader instellen" dialoogvenster.
Het "Verplaats muis aanwijzer in beeld" aankruisvak bepaalt wat er gebeurt als de muis aanwijzer actueel niet zichtbaar is binnen het vergroot venster. Wanneer deze optie is geselecteerd en wanneer de muis aanwijzer wordt verplaatst zal de muis aanwijzer in het centrum van het vergroot venster worden gebracht. Als deze optie niet is geselecteerd zal het vergroot venster verplaatst worden naar de muis

aanwijzer locatie op het scherm.

Als het aankruisvak "In venster blijven" is geselecteerd, zullen kunstmatige muiskaders worden gemaakt rondom het actieve geselecteerde venster. Hiermee wordt een restrictie voor de muisaanwijzer gesteld zodanig dat het venster niet zomaar verplaatst wordt. Deze muisrestricties worden verwijderd zodra u zich beweegt buiten de rand van het venster.

- Tekstcursor volgen groep.

Het "Tekstcursor volgen" aankruisvak regelt of de Vergroter de tekstcursor binnen een tekstgebied volgt of niet. Als dit aankruisvak is geselecteerd zal het vergroot venster worden verplaatst zodanig dat het gebied rondom de tekstcursor weergegeven wordt als de tekstcursor wordt verplaatst. Het Tekstcursorkader (de minimum afstand tussen de tekstcursor en de kant van het scherm) kan worden ingesteld in het Tekstcursorkader instellen dialoogvenster dat wordt opgeroepen door te drukken op de knop "Tekstcursorkader". De Muiskader instellen sectie bevat informatie over een kader en hoe het wordt opgezet.

- Focus volgen groep

In deze groep is in te stellen of de Vergroter andere soorten elementen moet volgen. Beschikbare opties zijn menu's, elementen en vensters.

Met het aankruisvak "Houdt de focus in het centrum" is in te stellen of een venster dat wordt gevolgd zoals menu's en kleine dialoogvensters moeten worden gecentreerd in het vergroot venster als ze passen. Indien "Centreren" niet is geselecteerd zal het venster slechts de minimale afstand worden verplaatst zodanig dat het geheel zichtbaar is.

Lichtkrant tabblad

De Lichtkrant is een lees modus van SuperNova. In deze modus wordt de inhoud van het zichtbare gedeelte van het scherm weergegeven als een enkele regel die over het scherm rolt. Lichtkrant biedt de mogelijkheid om de achtergrondkleur en de tekstkleur, de tekstgrootte en lettertype in te stellen.

Gekoppelde gebieden tabblad

Gekoppelde gebieden geven de mogelijkheid om een bepaald gebied op het scherm permanent weer te geven. Hiermee kunt u een oog houden op belangrijke informatie die regelmatig verandert als u de applicatie gebruikt.

2.12.15 Algemene Opstart Voorkeuren dialoogvenster

Menu: Algemeen > Opstart Voorkeuren

U kunt instellingen bepalen voor een verscheidenheid aan SuperNova functies door het selecteren van de opties in het "Opstart voorkeuren" dialoogvenster. De beschikbaarheid van sommige opties is afhankelijk van de gebruikte synthesizer en of u een lokale, netwerk of Dolphin Pen versie van SuperNova gebruikt.

Opties

- SuperNova laden na aanloggen aankruisvak.
U kunt uw computer zodanig instellen dat SuperNova automatisch start na het inloggen als gebruiker door dit aankruisvak te selecteren.
- Opstart scherm bij opstarten uitschakelen aankruisvak.
U kunt het weergeven van het startscherm van SuperNova niet laten plaats vinden door de selectie van dit aankruisvak. Een startscherm is een scherm met een afbeelding dat wordt weergegeven bij het laden van een computer programma.
- Vergroter tijdens aanloggen aankruisvak.
Het Windows Aanlog Scherm kan worden vergroot door selectie van dit aankruisvak. Na de selectie van dit aankruisvak zal de volgende keer dat u de computer opnieuw opstart door SuperNova een werkbalk worden getoond in het Windows Aanlog Scherm. U kunt de muis gebruiken om te klikken op de werkbalk knoppen om de vergroting te bepalen, of op F7 drukken om de afmeting van de vergroting te verkleinen en F8 om de afmeting te vergroten.

Opmerking: Vergroting van het Windows Aanlog Scherm is alleen mogelijk, als een SuperNova component als een Windows service gestart is. Het volledige programma kan niet op het Windows Aanlog scherm draaien in verband met Windows veiligheidsbeperkingen.

- Vergroter knoppen weergeven bij inloggen gebruiker aankruisvak.
De SuperNova werkbalk in het Windows Aanlog Scherm kan worden verborgen door de selectie van deze optie te verwijderen.

2.12.16 Algemene Update Instellingen dialoogvenster

Menu: Algemeen > Automatische Update Instellingen

Het "Automatische Update Instellingen" dialoogvenster bepaalt of SuperNova automatisch controleert of er updates zijn. SuperNova kan deze controle dagelijks, wekelijks, maandelijks of nooit uitvoeren.

De mogelijkheid om SuperNova bij de tijd te houden is ook aanwezig door het selecteren van "Controleer Updates" in het menu "Help".

2.12.17 Algemeen Regelpaneel dialoogvenster

Menu: Algemeen > Regelpaneel

Het "Regelpaneel Instellingen" dialoogvenster bevat algemene instellingen voor de SuperNova gebruiker interface.

- **Taal aanpassingssysteem lijst**
Dit lijstvenster biedt de mogelijkheid om de systeem taal van SuperNova te wijzigen. Dit is inclusief alle tekst in het regelpaneel van SuperNova, de synthesizer uitvoer en helpbestanden.
- **Nuttige waarschuwingen toestaan aankruisvak**
Dit aankruisvak schakelt nuttige waarschuwingen aan of uit. Een voorbeeld van een nuttige waarschuwing tijdens het trainen van grafische elementen. Indien u de sneltoets drukt voor een grafische training maar de optie grafische training is uitgezet, kunt u een waarschuwing krijgen.
- **Helpboodschappen toestaan aankruisvak.**
Help boodschappen kunnen verschijnen om behulpzaam te zijn bij specifieke taken. Als deze optie niet geactiveerd is zullen deze boodschappen niet verschijnen. Het is ook mogelijk om bepaalde boodschappen niet meer weer te geven, door het aankruisvak "Laat dit bericht niet meer zien" niet te selecteren binnen het berichten venster.
- **Vergroter, Spraak en Braille gebruiken met standaard instellingen aankruisvak.**
Standaard gebruikt u de actieve SuperNova instellingen wanneer u door het regelpaneel van SuperNova heen gaat. Dit biedt u de gelegenheid de effecten te zien op wijzigen op het moment dat ze optreden.
In sommige gevallen, is het mogelijk dat instellingen die u in uw toepassing wilt gebruiken niet passen in het SuperNova regelpaneel. Het selecteren van dit aankruisvak betekent dat SuperNova zal overschakelen op de standaard Applicatie instellingen en niet de aangepaste Applicatie instellingen gebruiken.
- **Verberg indien geminimaliseerd aankruisvak.**
U kunt voorkomen dat het regelpaneel van SuperNova op de Taakbalk wordt weergegeven en een deel van het "Schakel naar" dialoogvenster, door dit aankruisvak te selecteren.
U kunt doorgaan met het benaderen van het regelpaneel van

SuperNova met de "Regelpaneel openen" sneltoets of via de systeemplade.

- **Menubalk en Knoppenbalk stijl keuzerondjes**
Het regelpaneel van SuperNova kan alleen worden weergegeven als een menubalk of als een menubalk met knoppenbalk. De Knoppenbalk stijl bevat grote grafische knoppen die eenvoudige toegang bieden tot de belangrijkste SuperNova instellingen.
- **Statusbalk aankruisvak.**
De statusbalk die onderdeel is van het regelpaneel van SuperNova kan worden verborgen door de selectie van dit aankruisvak te verwijderen.
De statusbalk bevat informatie over de toepassing en het actieve instellingenbestand dat in gebruik is. Alle veranderingen die u in het regelpaneel maakt worden gemaakt in dit instellingenbestand.
- **Altijd op voorgrond aankruisvak.**
Als deze instelling is geselecteerd zal het SuperNova regelpaneel altijd op de voorgrond komen over andere vensters heen.
- **Start met tonen Paneel ... keuzerondjes.**
U kunt instellen hoe het regelpaneel van SuperNova bij het opstarten van SuperNova verschijnt. U kunt het regelpaneel gewoon weergeven, geminimaliseerd weergeven of weergeven op dezelfde positie waar het zich bevond toen SuperNova werd afgesloten.

2.12.18 Algemeen Toetsenbord dialoogvenster

Menu: Algemeen > Toetsenbord en Sneltoetsen > Toetsenbord

Het toetsenbord ontwerp en de sneltoetsen set die u wilt gebruiken kunt u aangeven in het "Toetsenbord" dialoogvenster.

Opties:

- **Toetsenbord lijst.**
Het "Toetsenbord" lijstvenster bepaald het soort toetsenbord. Dit hoeft geen werkelijke reflectie te zijn van het door u gebruikte toetsenbord.
- **Taal lijst.**
Het "Taal" lijstvenster moet overeenkomen met uw Windows toetsenbord ontwerp. De waarde bepaalt de Toetsenbord meldingen en sneltoets toewijzingen.
- **Stel in lijst.**
De "Stel in" keuzelijst geeft de sneltoetsen set aan die zal worden gebruikt. De beschikbare sets worden beperkt door de selecties in de "Toetsenbord" en "Taal" lijsten.

- Herstel standaard sneltoetsen knop.
Indien u de veranderingen, die u heeft aangebracht aan de sneltoets toewijzingen, wilt herstellen en de toewijzingen weer op standaard manier wilt gebruiken kiest u deze knop.
- Numlock aan, numerieke toetsen actief aankruisvak.
U kunt getallen met behulp van het numerieke gedeelte van het toetsenbord invoeren, door het selecteren van dit aankruisvak. Als u deze optie selecteert moet u Numlock uitzetten op het moment dat u SuperNova sneltoetsen gebruikt vanaf het numerieke toetsenbord.

2.12.19 Algemeen Sneltoetsen dialoogvenster

Menu: Algemeen > Toetsenbord en Sneltoetsen > Sneltoetsen

Elke sneltoets bepaling van SuperNova kan worden toegevoegd, vervangen of verwijderd door gebruik te maken van de opties in het "Sneltoetsen" dialoogvenster. Opmerking: de lijst met instructies geeft algemene instructies weer. Sneltoetsen die zijn bepaald in Scripts en Mappen kunnen niet worden gewijzigd in dit dialoogvenster.

Om meer te weten over het modificeren van sneltoetsen, kunt u kijken in de "Sneltoets Conflicten herstellen" onderwerpen van deze handleiding.

2.12.20 Algemene Geavanceerde Opties dialoogvenster

Menu: Algemeen > Geavanceerde Opties

U kunt instellingen bepalen voor een hoeveelheid aan SuperNova functies door het selecteren van de opties in het "Algemene Instellingen" dialoogvenster.

System Configuratie tabblad

- Windows Instellingen knop
SuperNova brengt een aantal veranderingen aan op uw systeem om er zeker van te zijn dat uw systeem goed toegankelijk is. U kunt elk van deze veranderingen in uw systeem uitzetten door het selecteren van deze knop om het "Windows Instellingen" dialoogvenster en de selectie van een gewenste optie te verwijderen.

Detectie Instellingen tabblad

- Mapping op afstand toestaan aankruisvak.
U kunt voor Mapping op afstand kiezen en toestaan in dit aankruisvak. Hiermee wordt toegestaan, aan computers die het Dolphin op afstand training programma gebruiken, te verbinden met

uw computer.

Mocht u de optie hebben aangezet, zal om veiligheidsredenen , deze optie automatisch worden uitgezet zodra u SuperNova afsluit.

- Indien aanwezig kolommen lezen aankruisvak.
U kunt het scherm kolomsgewijze organiseren gebaseerd op het SuperNova interne detectie systeem door dit aankruisvak te selecteren. Dit beïnvloedt de leesopties in SuperNova in gebieden waar geen Document Object Model (DOM) is.

2.12.21 Item Zoeker dialoogvenster

Menu: Algemeen > Item Zoeker

De Item Zoeker is te gebruiken om bepaalde elementen in een toepassingsvenster in een lijst te vermelden. Daarna kunt u een element selecteren en daar een actie op uitvoeren. Voorbeelden zijn onder meer het klikken op een Link in een webpagina of het verplaatsen naar een kop in een document.

De Item Zoeker kan in programma's zoals Microsoft Office, Mozilla Firefox en Windows Internet Explorer worden gebruikt.

Als u zich in een toepassing bevindt die de Item Zoeker niet ondersteunt zal de Item Zoeker zijn uitgeschakeld.

Om meer te weten te komen over de Item Zoeker en de ondersteuning die het biedt, kunt u kijken in de SuperNova Help die beschikbaar is voor uw toepassing.

Index

A

- Acties, 43
- Algemeen Regelpaneel dialoogvenster, 74
- Algemeen Sneltoetsen dialoogvenster, 76
- Algemeen Toetsenbord dialoogvenster, 75
- Algemene Geavanceerde Opties dialoogvenster, 76
- Algemene Opstart Voorkeuren dialoogvenster, 73
- Algemene Update Instellingen dialoogvenster, 73
- Andere delen van het scherm bekijken, 23
- Andere diensten die in de Startbalk beschikbaar zijn, 38
- Applicatie Instellingen Bewerken dialoogvenster, 59

B

- Beeld Accentuering Opties dialoogvenster, 61
- Beeld Geavanceerde opties dialoogvenster, 69

C

- Contact met Dolphin Product Ondersteuning in de VS, 12
- Contact met Dolphin UK Product Ondersteuning, 12

D

- De Lichtkrant starten, 32
- Diensten organiseren, 37
- Doc Lezer, 34
- Doc Lezer afsluiten, 36
- Doc Lezer Instellingen dialoogvenster, 65
- Doc Lezer opstarten, 34

E

- Een enkele gebruiker versie van SuperNova verwijderen., 16
- Een gekoppeld gebied aanmaken met het toetsenbord, 26
- Een gekoppeld gebied aanpassen met het toetsenbord, 27
- Een gekoppeld gebied verwijderen met het toetsenbord., 27
- Een overzicht van vergroot venster positie, 25
- Een PodCast afspelen, 36

- Een radiostation laten spelen, 36
- Een RSS feed openen, 37
- Een SuperNova sneltoets wijzigen, 42

G

- Gebruik de DAISY handleiding, 7
- Gebruik het referentie boekje, 7
- Gebruik van de Helpknop, 10
- Gekoppelde gebieden aanmaken met de muis, 28
- Gekoppelde gebieden weergeven of verbergen, 29
- Grootte en kleur van de muisaanwijzer veranderen, 31
- Grootte en positie van vergroot venster veranderen, 21

H

- Help en Hoe moet het voor SuperNova, 15
- Help verkrijgen via het SuperNova Regelpaneel., 10
- Help vinden in de doos, 7
- Help vinden op de Dolphin website, 11
- Helpinformatie verkrijgen bij het gebruik van een applicatie, 7
- Het Help menu gebruiken, 10
- Het lezen regelen, 34
- Het Regelpaneel van SuperNova., 18
- Het vinden van help, 7

I

- Installeren en Instellen, 15
- Instellingen bestanden, 39
- Item Zoeker, 51
- Item Zoeker dialoogvenster, 77

K

- Kleur, lettertype en items weergegeven in de Lichtkrant wijzigen, 33

L

- Lichtkrant, 32, 50

M

- Map Bewerken dialoogvenster, 59
- Markeer de Focus, 30
- Meer product training verkrijgen, 13
- Meerdere Monitors dialoogvenster, 66
- Muisaanwijzers dialoogvenster, 63

N

- Neem contact op met uw Dolphin Leverancier voor ondersteuning., 11
- Netwerk Installatie, 52
- Netwerk SuperNova, 52
- Netwerkversie verwijderen, 55
- Nieuw Scriptmenu item, 58
- Nieuwe Applicatie Instellen dialoogvenster, 57
- Nieuwe Map dialoogvenster, 57
- Nieuwe Situatie Instellen dialoogvenster, 56

O

- Ondersteuning vragen voor SuperNova, 11
- Oprachtregel parameters, 55
- Openen van het SuperNova regelpaneel, 18
- Openen van oproepmenu in SuperNova regelpaneel, 18

P

- Persoonlijk Kleurenschema Instellen dialoogvenster, 60
- Persoonlijke notities toevoegen, 9

R

- Referentie, 56

S

- Schakelen tussen de Help en uw applicatie, 9
- Schermkleuren, accentuering en muisaanwijzers, 29
- Script menu item Bewerken, 60
- Situatie Instellingen Bewerken dialoogvenster, 58
- Situatie instellingen maken, 40
- Sluiten van het regelpaneel van SuperNova, 19
- Sneltoets conflicten, 42
- Sneltoetsen, 43
- Stap 1
 - Installeer SuperNova op de bestanden server, 53
- Stap 2
 - Activeer SuperNova, 53
- Stap 3
 - Configureren werkstations, 54
- Stap 4
 - De instellingenmap voor de gebruiker van SuperNova opzetten, 54
- Startbalk, 36
- Starten van SuperNova, 17

- Statisch vergroot venster om informatie weer te geven, 26
- SuperNova de volgende toetsdruk laten negeren, 42
- SuperNova installeren, 15
- SuperNova Verlaten, 17
- SuperNova voor de eerste keer gebruiken, 17

T

- Tekst rollen in de Lichtkrant, 33
- Toepassing instellingen maken, 39
- Tussen Help onderwerpen verplaatsen, 8

U

- Uw product versienummer en serienummer vinden, 12

V

- Veranderen van de weergave van het regelpaneel, 18
- Veranderen van Mapbestand, 40
- Vergroter, 19, 44
- Vergroter aan of uitzetten, 19
- Vergroter soort veranderen, 20
- Vergroter Venster bijstellen, 48
- Vergroting veranderen, 19
- Verplaatsen binnen help onderwerpen, 8
- Vorbereiding, 52

W

- Wat is het SuperNova regelpaneel?, 18
- Wijzigen van de schermkleuren, 29

Z

- Zet de SuperNova sneltoetsen uit, 42